# クラウドプロバイダアカウント

## Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/concept_accounts_aws.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クラウドプロバイダアカウント . . . . . 1
AWS アカウントと権限 . . . . . 1
Azure アカウントと権限 . . . . . 3
Google Cloud のプロジェクト、権限、アカウント . . . . . 5

# クラウドプロバイダアカウント

## AWS アカウントと権限

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP システムを導入する AWS アカウントを選択できます。すべての Cloud Volumes ONTAP システムを初期の AWS アカウントに導入することも、追加のアカウントを設定することもできます。

### 初期の AWS アカウント

NetApp Cloud Central から Cloud Manager を導入する場合は、 Cloud Manager インスタンスを起動する権限を持つ AWS アカウントを使用する必要があります。必要な権限は、に表示されます "AWS 向けの NetApp Cloud Central ポリシー"。

Cloud Central は、 AWS で Cloud Manager インスタンスを起動すると、 IAM ロールとインスタンスのインスタンスプロファイルを作成します。また、 Cloud Manager に、その AWS アカウントで Cloud Volumes ONTAP を導入および管理する権限を与えるポリシーも付加します。 "Cloud Manager での権限の使用方法を確認します。"。




Cloud Manager は、新しい作業環境を作成するときに、デフォルトでこのクラウドプロバイダアカウントを選択します。

### 追加の AWS アカウント

別々の AWS アカウントで Cloud Volumes ONTAP を起動する場合は、どちらかを実行します "IAM ユーザまたは ARN に AWS キーを指定します 信頼できるアカウントのロール"。次の図は、 2 つの追加アカウントを示しています。 1 つは、信頼されたアカウントの IAM ロールを介してアクセス許可を提供し、もう 1 つは IAM ユーザの AWS キーを使用してアクセス許可を提供します。




そのあとで "Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加します" IAM ロールの Amazon リソース名（ARN）、または IAM ユーザの AWS キーを指定します。

別のアカウントを追加したら、新しい作業環境を作成するときにそのアカウントに切り替えることができます。




ページで [ アカウントの切り替え ] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

## 市場への導入とオンプレミスの導入についてはどうでしょうか。

上記のセクションでは、 NetApp Cloud Central で推奨される導入方法について説明します。から AWS に Cloud Manager を導入することもできます "AWS Marketplace" また、次のことも可能です "Cloud Manager をオンプレミスにインストール"。

Marketplace を使用する場合も、アクセス許可は同じ方法で提供されます。IAM ロールを手動で作成して設定し、追加のアカウントに権限を付与するだけで済みます。

オンプレミス環境では、 Cloud Manager システム用の IAM ロールを設定することはできませんが、追加の AWS アカウントの場合と同様に権限を付与することはできます。

# Azure アカウントと権限

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP システムを導入する Azure アカウントを選択できます。すべての Cloud Volumes ONTAP システムを最初の Azure アカウントに導入することも、追加のアカウントを設定することもできます。

## 最初の Azure アカウント

NetApp Cloud Central から Cloud Manager を導入する場合は、 Cloud Manager 仮想マシンを導入する権限を持つ Azure アカウントを使用する必要があります。必要な権限は、に表示されます "Azure 向けの NetApp Cloud Central ポリシー"。

Cloud Central が Azure に Cloud Manager 仮想マシンを導入すると、が有効になります "システムによって割り当てられた管理 ID" Cloud Manager 仮想マシンで、カスタムロールを作成して仮想マシンに割り当てます。この役割は、 Cloud Manager に、その Azure サブスクリプションで Cloud Volumes ONTAP を導入および管理する権限を付与します。 "Cloud Manager での権限の使用方法を確認します。"。

Cloud Manager は、新しい作業環境を作成するときに、デフォルトでこのクラウドプロバイダアカウントを選択します。




## 初期アカウント用の追加の Azure サブスクリプション

管理対象 ID は、 Cloud Manager を起動したサブスクリプションに関連付けられます。別の Azure サブスクリプションを選択する場合は、が必要です "管理対象 ID をこれらのサブスクリプションに関連付けます"。

## 追加の Azure アカウント

Cloud Volumes ONTAP を別々の Azure アカウントに導入する場合は、で必要な権限を付与する必要があります "Azure Active でサービスプリンシパルを作成およびセットアップする ディレクトリ" を Azure アカウントごとに用意します。次の図は、 2 つの追加アカウントを示しています。各アカウントには、権限を提供するサービスプリンシパルとカスタムロールが設定されています。




そのあとで "Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加します" AD サービスプリンシパルの詳細を指定します。

別のアカウントを追加したら、新しい作業環境を作成するときにそのアカウントに切り替えることができます。




ページで [ アカウントの切り替え ] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

市場への導入とオンプレミスの導入についてはどうでしょうか。

上記のセクションでは、 NetApp Cloud Central で推奨される導入方法について説明します。から Azure に Cloud Manager を導入することもできます "Azure Marketplace で入手できます"を使用できます "Cloud Manager をオンプレミスにインストール"。

Marketplace を使用する場合も、アクセス許可は同じ方法で提供されます。Cloud Manager の管理対象 ID を手動で作成して設定し、追加のアカウントに権限を付与するだけで済みます。

オンプレミス環境では、 Cloud Manager システムの管理対象 ID を設定することはできませんが、追加のアカウントの場合と同様に権限を付与することはできます。

# Google Cloud のプロジェクト、権限、アカウント

サービスアカウントを使用すると、 Cloud Manager と同じプロジェクトまたは異なるプロジェクトに Cloud Volumes ONTAP システムを導入して管理する権限が Cloud Manager に付与されます。Cloud Manager に追加した Google Cloud アカウントは、データの階層化に使用されます。

## Cloud Manager のプロジェクトと権限

Cloud Volumes ONTAP を Google Cloud に導入する前に、まず Google Cloud プロジェクトに Cloud Manager を導入する必要があります。Cloud Manager をオンプレミスで実行したり、別のクラウドプロバイダで実行したりすることはできません。

Cloud Manager を導入する前に、 2 組の権限が設定されている必要があります "NetApp Cloud Central"：

1. Cloud Central から Cloud Manager VM インスタンスを起動する権限を持つ Google アカウントを使用して、 Cloud Manager を導入する必要があります。
2. Cloud Manager を導入する際に、を選択するように求められます "サービスアカウント" VM インスタンスの場合です。Cloud Manager は、サービスアカウントから権限を取得して、 Cloud Volumes ONTAP システムを代わりに作成および管理します。権限は、サービスアカウントにカスタムロールを割り当てることによって提供されます。

ユーザとサービスアカウントに必要な権限を含む YAML ファイルを 2 つ設定しました。 "YAML ファイルを使用して設定する方法を学習します 権限"。

次の図は、上記の番号 1 と 2 で説明した権限の要件を示しています。




## Project for Cloud Volumes ONTAP の略

Cloud Volumes ONTAP は、 Cloud Manager と同じプロジェクトにも別のプロジェクトにも配置できます。Cloud Volumes ONTAP を別のプロジェクトに導入するには、まず Cloud Manager サービスアカウントとロールをそのプロジェクトに追加する必要があります。

- "Cloud Manager サービスアカウントの設定方法を確認する（ステップ 4 を参照）"。
- "GCP とで Cloud Volumes ONTAP を導入する方法について説明します プロジェクトを選択します"。

## データの階層化を考慮してください

Cloud Volumes ONTAP システムでデータ階層化を有効にするには、 Cloud Manager に Google Cloud アカウントを追加する必要があります。データ階層化により、コールドデータを低コストのオブジェクトストレージに自動的に階層化し、プライマリストレージのスペースを再利用してセカンダリストレージを縮小できます。

アカウントを追加するときは、 Storage Admin の権限を持つサービスアカウントのストレージアクセスキーを Cloud Manager に提供する必要があります。Cloud Manager は、アクセスキーを使用して Cloud Storage バケットをセットアップおよび管理し、データを階層化します。

Google Cloud アカウントを追加したら、作成、変更、または複製するときに、個々のボリュームでデータ階層化を有効にできます。

- "GCP アカウントの設定方法と追加方法について説明します Cloud Manager の略"。
- "アクセス頻度の低いデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化する方法について説明します"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.