既存の Linux ホストに Cloud Manager をインストールする

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
September 23, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/task_installing_linux.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

既存の Linux ホストに Cloud Manager をインストールする 1

既存の Linux ホストに Cloud Manager をインストールする

Cloud Manager を導入する最も一般的な方法は、 Cloud Central またはクラウドプロバイダのマーケットプレイスから入手する方法です。ただし、自社ネットワークまたはクラウドにある既存の Linux ホストに Cloud Manager ソフトウェアをダウンロードしてインストールすることもできます。

> Cloud Manager は GCP 内の自分のホストにインストールできますが、オンプレミスネットワークにはインストールできません。GCP に Cloud Volumes ONTAP を導入するには、 GCP に Cloud Manager をインストールする必要があります。

作業を開始する前に

- Red Hat Enterprise Linux システムは、 Red Hat サブスクリプション管理に登録する必要があります。登録されていない場合、システムは、 Cloud Manager のインストール中に必要なサードパーティソフトウェアをアップデートするためのリポジトリにアクセスできません。
- Cloud Manager インストーラは、インストールプロセス中に複数の URL にアクセスします。アウトバウンドインターネットアクセスがこれらのエンドポイントに許可されていることを確認する必要があります。を参照してください "Cloud Manager のネットワーク要件"。

このタスクについて

- Cloud Manager のインストールにはルート権限は必要ありません。
- Cloud Manager は AWS コマンドラインツール（ AWSCLI ）をインストールして、ネットアップのサポートからのリカバリ手順を有効にします。

  AWSCLI のインストールに失敗したというメッセージが表示された場合は、このメッセージを無視しても問題ありません。Cloud Manager は、ツールを使用せずに正常に運用できます。

- ネットアップサポートサイトで入手できるインストーラは、それよりも古いバージョンの場合があります。インストール後に新しいバージョンが利用可能になると、 Cloud Manager は自動的に更新されます。

手順

1. ネットワーク要件を確認します。
   - "Cloud Manager のネットワーク要件"
   - "Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件"
   - "Azure の Cloud Volumes ONTAP のネットワーク要件"
   - "Cloud Volumes ONTAP in GCP のネットワーク要件"
2. レビュー "Cloud Manager ホストの要件"。
3. からソフトウェアをダウンロードします "ネットアップサポートサイト"をクリックし、 Linux ホストにコピーします。

   AWS の EC2 インスタンスに接続してファイルをコピーする方法については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Connecting to Your Linux Instance Using SSH"。

4. スクリプトを実行する権限を割り当てます。

   - 例 *

```
 chmod +x OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh
. インストールスクリプトを実行します。
```

```
./OnCommandCloudManager-V3.7.0.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

   silent 情報の入力を求めずにインストールを実行します。

   proxy _ は、 Cloud Manager ホストがプロキシサーバの背後にある場合に指定する必要があります。

   proxyport_ は、プロキシサーバのポートです。

   proxyUser は、ベーシック認証が必要な場合に、プロキシサーバのユーザ名です。

_proxypwd_は 、指定したユーザー名のパスワードです。

5. silent パラメータを指定しなかった場合は、「 * Y * 」と入力してスクリプトを続行し、プロンプトが表示されたら HTTP ポートと HTTPS ポートを入力します。

   HTTP ポートと HTTPS ポートを変更する場合は、ユーザがリモートホストから Cloud Manager Web コンソールにアクセスできることを確認する必要があります。

   - セキュリティグループを変更して、ポート経由の着信接続を許可します。
   - Cloud Manager Web コンソールへの URL を入力するときにポートを指定します。

     Cloud Manager がインストールされました。プロキシサーバを指定した場合、インストールの最後に Cloud Manager Service （ OCCM ）が 2 回再起動します。

6. Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress _ には、 Cloud Manager ホストの設定に応じて、ローカルホスト、プライベート IP アドレス、またはパブリック IP アドレスを指定できます。たとえば、 Cloud Manager がパブリック IP アドレスのないパブリッククラウドにある場合は、 Cloud Manager ホストに接続されているホストからプライベート IP アドレスを入力する必要があります。

   デフォルトの HTTP （ 80 ）ポートまたは HTTPS （ 443 ）ポートを変更した場合は、 *port_is* 必須です。たとえば、 *HTTPS* ポートが *8443* に変更された場合はと入力します *https://_ipaddress*:8443[]

7. NetApp Cloud Central に登録するか、ログインします。
8. ログインしたら、 Cloud Manager をセットアップします。

   a. この Cloud Manager システムに関連付ける Cloud Central アカウントを指定してください。

"Cloud Central アカウントについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

b. システムの名前を入力します。

Cloud Manager がクラウドプロバイダに Cloud Volumes ONTAP を導入できるように、権限を設定します。

- AWS "AWS アカウントをセットアップして、に追加します Cloud Manager の略"。
- Azure "Azure アカウントをセットアップして、に追加します Cloud Manager の略"。
- GCP ： Cloud Manager がプロジェクト内で Cloud Volumes ONTAP システムを作成および管理するために必要な権限を持つサービスアカウントを設定します。
  a. "GCP で役割を作成します" で定義した権限を含むポリシーを作成します。
  b. "GCP サービスアカウントを作成し、カスタムロールを適用します を作成しました"。
  c. "このサービスアカウントを Cloud Manager VM に関連付けます"。
  d. Cloud Volumes ONTAP を他のプロジェクトに導入する場合は、 "クラウドでサービスアカウントを追加してアクセスを許可します そのプロジェクトに対するマネージャの役割"。プロジェクトごとにこの手順を繰り返す必要があります。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.