Cloud Volumes Service for AWS を管理する

Cloud Manager 3.7

Ben Cammett
August 07, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm37/task_manage_cvs_aws.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Volumes Service for AWS を管理する . . . 1
始める前に . . . 1
Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションを検出しています . . . 1
追加のリージョンを検出する . . . 2
Cloud Volume を作成しています . . . 3
Cloud Volume を削除しています . . . 4
サポートを受ける . . . 5
制限 . . . 5
関連リンク . . . 5

Cloud Volumes Service for AWS を管理する

Cloud Manager を使用すると、で NFS Cloud Volume を検出できます "Cloud Volumes Service for AWS" サブスクリプション。検出後、 NFS Cloud Volume を Cloud Manager から直接追加することができます。

> Cloud Volumes Service for AWS では、 Cloud Manager で SMB ボリュームやデュアルプロトコルボリュームを使用することはできません。

始める前に

- Cloud Manager Cloud Volumes Service で、 AWS サブスクリプションに対する _existing_aws を検出できます。を参照してください "『 NetApp Cloud Volumes Service for AWS Account Setup Guide 』を参照してください" 月額プランをまだ設定していない場合は、

  Cloud Manager でリージョンを検出するには、リージョンごとに次のセットアッププロセスを実行し、Cloud Volumes Service から最初のボリュームをプロビジョニングする必要があります。

- Cloud Manager に提供するためには、 Cloud Volumes API のキーとシークレットキーを取得する必要があります。 "手順については、 Cloud Volumes Service for AWS のドキュメントを参照してください"。

Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションを検出しています

最初に、 AWS リージョンの Cloud Volume を検出する必要があります。追加のリージョンはあとで検出できます。

手順

1. 作業環境ページで、 * 検出 * をクリックします。
2. Cloud Volumes Service for AWS * を選択します。



3. Cloud Volumes Service サブスクリプションに関する情報を入力します。
   a. Cloud Volume が配置されている AWS リージョンを選択します。
   b. Cloud Volume の API キーとシークレットキーを入力します。 "手順については、 Cloud Volumes Service for AWS のドキュメントを参照してください"。
   c. [Go*] をクリックします。



これで、 Cloud Manager の作業環境のページに Cloud Volumes Service for AWS の設定が表示されます。

追加のリージョンを検出する

追加のリージョンに Cloud Volume がある場合は、各リージョンを検出する必要があります。

手順

1. 作業環境ページで、作業環境を選択します（ダブルクリックして開かないでください）。
2. 右ペインで、 * 別の地域で Cloud Volumes Service を検出 * をクリックします。

3. Cloud Volumes Service サブスクリプションに関する情報を入力します。
   a. Cloud Volume が配置されている AWS リージョンを選択します。
   b. Cloud Volume の API キーとシークレットキーを入力します。 "手順については、 Cloud Volumes Service for AWS のドキュメントを参照してください"。
   c. [Go*] をクリックします。

Cloud Manager によって、選択したリージョン内の Cloud Volume に関する情報が検出されます。

Cloud Volume を作成しています

Cloud Manager で NFSv3 Cloud Volume を作成できます。Cloud Volume は、初期サイズと単一のエクスポートポリシーでのみ作成できます。ボリュームの編集は、クラウドボリュームサービスのユーザインターフェイスから実行する必要があります。

1. 作業環境を開きます。
2. [新しいボリュームの追加] をクリックします。
3. ボリュームの詳細を入力します。
   a. ボリュームの名前を入力します。
   b. 100GiB ~ 90,000GiB の範囲でサイズを指定します（ 88 TiB に相当）。

      Cloud Manager ではボリュームが GiB 単位で表示され、 Cloud Volumes Service では GB 単位で表示されます。

   c. サービスレベルとして、 Standard 、 Premium 、または Extreme を指定します。

      "これらのサービスレベルの詳細については、こちらをご覧ください"。

   d. リージョンを選択します。Cloud Manager によって検出されたリージョン内にボリュームを作成できます。
   e. IP アドレスまたは Classless Inter-Domain Routing （ CIDR ）を指定して、クライアントアクセスを制限します。



4. [Go*] をクリックします。

Cloud Volume を削除しています

不要になった Cloud Volume を削除します。

手順

1. 作業環境を開きます。
2. ボリュームにカーソルを合わせて、メニューをクリックします。[削除（ Delete ）] をクリックします。



3. ボリュームを削除することを確定します。

サポートを受ける

サービスに関する一般的な質問については、 Cloud Manager のチャットを使用してください。

クラウドボリュームに関連するテクニカルサポートの問題については、 Cloud Volumes Service ユーザーインタフェースの「サポート」タブにある 20 桁の「 930 」シリアル番号を使用してください。このサポート ID は、 Web チケットを開くとき、またはサポートに電話するときに使用します。Cloud Volumes Service のシリアル番号は、必ず Cloud Volumes Service のユーザインターフェイスから有効にしてください。 "ここでは、これらの手順について説明します"。

制限

- Cloud Manager では、 SMB またはデュアルプロトコルのボリュームはサポートされません。
- Cloud Volume は、初期サイズと単一のエクスポートポリシーでのみ作成できます。ボリュームの編集は、クラウドボリュームサービスのユーザインターフェイスから実行する必要があります。
- Cloud Manager では、 Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションとの間のデータレプリケーションはサポートされていません。
- Cloud Manager から Cloud Volumes Service for AWS サブスクリプションを削除することはできません。Cloud Manager からリージョンを検出する場合、料金は発生しません。

関連リンク

- "NetApp Cloud Central ： Cloud Volumes Service for AWS"
- "NetApp Cloud Volumes Service for AWS のドキュメント"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.