云提供商帐户
Cloud Manager 3.7

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/concept_accounts_aws.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

云提供商帐户 1
AWS 帐户和权限 1
Azure 帐户和权限 3
Google Cloud 项目，权限和帐户 5

云提供商帐户

AWS 帐户和权限

通过 Cloud Manager ，您可以选择要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的 AWS 帐户。您可以在初始 AWS 帐户中部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系统，也可以设置其他帐户。

初始 AWS 帐户

从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 时，您需要使用有权启动 Cloud Manager 实例的 AWS 帐户。中列出了所需的权限 "适用于 AWS 的 NetApp Cloud Central 策略"。

当 Cloud Central 在 AWS 中启动 Cloud Manager 实例时，它会为此实例创建 IAM 角色和实例配置文件。它还会附加一个策略，为 Cloud Manager 提供在该 AWS 帐户中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的权限。 "查看 Cloud Manager 如何使用权限"。



Cloud Manager 会在您创建新的工作环境时默认选择此云提供商帐户：

其他 AWS 帐户

如果您要在不同的 AWS 帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP ，则可以选择一种 "为 IAM 用户或受信任帐户中某个角色的 ARN 提供 AWS 密钥"。下图显示了另外两个帐户，一个通过可信帐户中的 IAM 角色提供权限，另一个通过 IAM 用户的 AWS 密钥提供权限：



您可以这样做 "将云提供商帐户添加到 Cloud Manager" 指定 IAM 角色的 Amazon 资源名称（ARN）或 IAM 用户的 AWS 密钥。

添加其他帐户后，您可以在创建新的工作环境时切换到该帐户：



市场部署和内部部署如何?

以上各节介绍了 NetApp Cloud Central 中建议的部署方法。您也可以从在 AWS 中部署 Cloud Manager "AWS Marketplace" 您可以做到 。

如果您使用 Marketplace ，则会以相同方式提供权限。您只需手动创建和设置 IAM 角色，然后为任何其他帐户提供权限即可。

对于内部部署，您不能为 Cloud Manager 系统设置 IAM 角色，但可以像为其他 AWS 帐户提供权限一样提供权限。

Azure 帐户和权限

通过 Cloud Manager ，您可以选择要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的 Azure 帐户。您可以在初始 Azure 帐户中部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系统，也可以设置其他帐户。

初始 Azure 帐户

从 NetApp Cloud Central 部署 Cloud Manager 时，您需要使用具有部署 Cloud Manager 虚拟机权限的 Azure 帐户。中列出了所需的权限 "适用于 Azure 的 NetApp Cloud Central 策略"。

当 Cloud Central 在 Azure 中部署 Cloud Manager 虚拟机时，它会启用 "系统分配的受管身份" 在 Cloud Manager 虚拟机上，创建自定义角色并将其分配给虚拟机。此角色为 Cloud Manager 提供了在该 Azure 订阅中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 的权限。 "查看 Cloud Manager 如何使用权限"。



Cloud Manager 会在您创建新的工作环境时默认选择此云提供商帐户：

初始帐户的其他 Azure 订阅

托管身份与您启动 Cloud Manager 的订阅相关联。如果要选择其他 Azure 订阅，则需要 "将托管身份与这些订阅相关联"。

其他 Azure 帐户

如果要在不同的 Azure 帐户中部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须通过授予所需权限 "在 Azure Active Directory 中创建和设置服务主体" 对于每个 Azure 帐户。下图显示了另外两个帐户，每个帐户都设置有一个服务主体和一个提供权限的自定义角色：



您可以这样做 "将云提供商帐户添加到 Cloud Manager" 提供有关 AD 服务主体的详细信息。

添加其他帐户后，您可以在创建新的工作环境时切换到该帐户：



市场部署和内部部署如何？

以上各节介绍了 NetApp Cloud Central 中建议的部署方法。您也可以从在 Azure 中部署 Cloud Manager "Azure Marketplace"，您可以 。

如果您使用 Marketplace ，则会以相同方式提供权限。您只需手动创建和设置 Cloud Manager 的托管身份，然后为任何其他帐户提供权限即可。

对于内部部署，您不能为 Cloud Manager 系统设置托管身份，但可以像为其他帐户提供权限一样提供权限。

Google Cloud 项目，权限和帐户

通过服务帐户， Cloud Manager 可以在与 Cloud Manager 相同的项目或不同的项目中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统。您添加到 Cloud Manager 的 Google Cloud 帐户用于启用数据分层。

Cloud Manager 的项目和权限

在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP 之前，必须先在 Google Cloud 项目中部署 Cloud Manager 。Cloud Manager 不能在您的内部环境或其他云提供商中运行。

在部署 Cloud Manager 之前，必须具有两组权限 "NetApp Cloud Central"：

1. 您需要使用有权从 Cloud Central 启动 Cloud Manager VM 实例的 Google 帐户部署 Cloud Manager 。
2. 部署 Cloud Manager 时，系统会提示您选择 "服务帐户" VM 实例。Cloud Manager 可从服务帐户中获得代表您创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统的权限。权限可通过将自定义角色附加到服务帐户来提供。

我们设置了两个 YAML 文件，其中包括用户和服务帐户所需的权限。 "了解如何使用 YAML 文件设置权限"。

下图显示了上面编号 1 和 2 中所述的权限要求：



Cloud Volumes ONTAP 项目

Cloud Volumes ONTAP 可以与 Cloud Manager 位于同一项目中，也可以位于不同项目中。要在其他项目中部署 Cloud Volumes ONTAP ，您需要先将 Cloud Manager 服务帐户和角色添加到该项目中。

- "了解如何设置 Cloud Manager 服务帐户（请参见第 4 步）"。
- "了解如何在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP 并选择项目"。

数据分层的帐户

要在 Cloud Volumes ONTAP 系统上启用数据分层，需要向 Cloud Manager 添加 Google Cloud 帐户。数据分层功能会自动将冷数据分层到低成本的对象存储，使您能够回收主存储上的空间并缩减二级存储。

添加帐户时，您需要为 Cloud Manager 提供具有存储管理员权限的服务帐户的存储访问密钥。Cloud Manager 可使用访问密钥设置和管理用于数据分层的云存储分段。

添加 Google Cloud 帐户后，您可以在创建，修改或复制单个卷时对其启用数据分层。

- "了解如何在 Cloud Manager 中设置和添加 GCP 帐户"。
- "了解如何将非活动数据分层到低成本对象存储"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.