管理 Cloud Manager

Cloud Manager 3.7

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/task_updating_cloud_manager.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 Cloud Manager . . . 1
更新 Cloud Manager . . . 1
在 Cloud Central 帐户中管理工作空间和用户 . . . 2
删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境 . . . 5
配置 Cloud Manager 以使用代理服务器 . . . 5
续订 Cloud Manager HTTPS 证书 . . . 6
正在还原 Cloud Manager . . . 6
卸载 Cloud Manager . . . 7

管理 Cloud Manager

更新 Cloud Manager

您可以将 Cloud Manager 更新为最新版本或使用 NetApp 人员与您共享的补丁程序。

启用自动更新

Cloud Manager 可以在新版本可用时自动更新自身。这样可以确保您运行的是最新版本。

如果没有运行任何操作，则 Cloud Manager 会在午夜 12 点自动更新。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * Cloud Manager 设置 * 。
2. 选中自动 Cloud Manager 更新下的复选框，然后单击 * 保存 * 。

将 Cloud Manager 更新为最新版本

您应该启用对 Cloud Manager 的自动更新，但您始终可以直接从 Web 控制台执行手动更新。Cloud Manager 从 AWS 中 NetApp 拥有的 S3 存储区获取软件更新。

您应已查看 "此版本中的新增功能" 确定新要求和支持变更。

软件更新需要几分钟时间。在更新期间， Cloud Manager 不可用。

步骤

1. 通过查看控制台的右下角来检查是否有新版本可用：



2. 如果有新版本，请单击 * 时间线 * 以确定是否正在执行任何任务。

   如果正在执行任何任务，请等待任务完成后再继续执行下一步。

3. 在控制台的右下角，单击 * 新版本可用 * 。
4. 在 Cloud Manager 软件更新页面上，单击所需版本旁边的 * 更新 * 。
5. 完成确认对话框，然后单击 * 确定 * ：

Cloud Manager 将启动更新过程。您可以在几分钟后登录控制台。

使用修补程序更新 Cloud Manager

如果 NetApp 与您共享修补程序、您可以直接从 Cloud Manager Web 控制台使用提供的修补程序更新 Cloud Manager 。

修补程序更新通常需要几分钟时间。在更新期间， Cloud Manager 不可用。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 软件更新 * 。

2. 单击链接以使用提供的修补程序更新 Cloud Manager 。

3. 完成确认对话框，然后单击 * 确定 * ：
4. 选择提供的修补程序。

Cloud Manager 将应用此修补程序。您可以在几分钟后登录控制台。

在 Cloud Central 帐户中管理工作空间和用户

"执行初始设置后"，您可能需要稍后管理用户，工作空间和服务连接器。

"详细了解 Cloud Central 帐户的工作原理"。

添加用户

将 Cloud Central 用户与 Cloud Central 帐户关联，以便这些用户可以在 Cloud Manager 中创建和管理工作环境。

步骤

1. 如果用户尚未执行此操作，请让用户转到 "NetApp Cloud Central" 并创建帐户。
2. 在 Cloud Manager 中，单击 * 帐户设置 * 。
3. 在用户选项卡中，单击 * 关联用户 * 。
4. 输入用户的电子邮件地址并为用户选择一个角色：
   - * 帐户管理员 * ： 可以在 Cloud Manager 中执行任何操作。
   - * 工作空间管理员 * ： 可以在分配的工作空间中创建和管理资源。
5. 如果选择了 Workspace Admin ，请选择一个或多个要与该用户关联的工作空间。



6. 单击 * 关联用户 * 。

用户应从 NetApp Cloud Central 收到一封标题为 " 客户关联 " 的电子邮件。 此电子邮件包含访问 Cloud Manager 所需的信息。

用户应从 NetApp Cloud Central 收到一封标题为 " 客户关联 " 的电子邮件。 此电子邮件包含访问 Cloud Manager 所需的信息。

删除用户

解除用户关联后，用户将无法再访问 Cloud Central 帐户中的资源。

步骤

1. 单击 * 帐户设置 * 。
2. 单击与用户对应的行中的操作菜单。



3. 单击 * 解除关联用户 * ，然后单击 * 解除关联 * 进行确认。

用户无法再访问此 Cloud Central 帐户中的资源。

管理 Workspace Admin 的工作空间

您可以随时将 Workspace Admins 与工作空间关联和解除关联。通过关联用户，用户可以在该工作空间中创建和查看工作环境。

步骤

1. 单击 * 帐户设置 * 。
2. 单击与用户对应的行中的操作菜单。



3. 单击 * 管理工作空间 * 。
4. 选择要与用户关联的工作空间，然后单击 * 应用 * 。

现在，只要服务连接器也与这些工作空间关联，用户就可以从 Cloud Manager 访问这些工作空间。

管理工作空间

通过创建，重命名和删除工作空间来管理工作空间。请注意，如果某个工作空间包含任何资源，则无法将其删除。必须为空。

步骤

1. 单击 * 帐户设置 * 。
2. 单击 * 工作空间 * 。
3. 选择以下选项之一：
    - 单击 * 添加新工作空间 * 以创建新工作空间。
    - 单击 * 重命名 * 以重命名工作空间。
    - 单击 * 删除 * 以删除此工作空间。

管理 Service Connector 的工作空间

您需要将服务连接器与工作空间关联，以便 Workspace 管理员可以从 Cloud Manager 访问这些工作空间。

如果您只有帐户管理员，则不需要将服务连接器与工作空间相关联。默认情况下，帐户管理员可以访问 Cloud Manager 中的所有工作空间。

"详细了解用户，工作空间和服务连接器"。

步骤

1. 单击 * 帐户设置 * 。
2. 单击 * 服务连接器 * 。
3. 单击要关联的服务连接器的 * 管理工作空间 * 。
4. 选择要与服务连接器关联的工作空间，然后单击 * 应用 * 。

删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境

帐户管理员可以删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境以将其移至其他系统或对发现问题进行故障排除。

删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境会将其从 Cloud Manager 中删除。它不会删除 Cloud Volumes ONTAP 系统。您可以在以后重新发现工作环境。

通过从云管理器中删除工作环境，您可以执行以下操作：

- 在另一个工作空间中重新发现它
- 从另一个 Cloud Manager 系统重新发现它
- 如果在初始查找期间遇到问题，请重新发现该问题

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 工具 * 。

2. 在工具页面中，单击 * 启动 * 。
3. 选择要删除的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
4. 在 Review and Approve 页面上，单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 可消除工作环境。用户可以随时从 " 工作环境 " 页重新发现此工作环境。

配置 Cloud Manager 以使用代理服务器

首次部署 Cloud Manager 时，如果系统无法访问 Internet 、则会提示您输入代理服务器。

您也可以通过 Cloud Manager 的设置手动输入和修改代理。

如果您的公司策略要求您使用代理服务器进行与 Internet 的所有 HTTP 通信、则必须配置 Cloud Manager 以使用该代理服务器。代理服务器可以位于云中或网络中。

当您将 Cloud Manager 配置为使用代理服务器时、 Cloud Manager 、 Cloud Volumes ONTAP 和 HA 调解器都使用代理服务器。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * Cloud Manager 设置 * 。

2. 在 HTTP 代理下，使用语法输入服务器 http://*address:port*[]下，如果服务器需要基本身份验证，请指定用户名和密码，然后单击 * 保存 * 。

> Cloud Manager 不支持包含 @ 字符的密码。

指定代理服务器后、新的 Cloud Volumes ONTAP 系统会自动配置为在发送 AutoSupport 消息时使用代理服务器。如果在用户创建 Cloud Volumes ONTAP 系统之前未指定代理服务器、则用户必须使用 System Manager 在每个系统的 AutoSupport 选项中手动设置代理服务器。

续订 Cloud Manager HTTPS 证书

您应该在云管理器 HTTPS 证书过期之前续订该证书，以确保对云管理器 Web 控制台的安全访问。如果在证书过期前未续订证书、则当用户使用 HTTPS 访问 Web 控制台时会显示警告。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * HTTPS 设置 * 。

   此时将显示有关 Cloud Manager 证书的详细信息、包括到期日期。

2. 单击 * 续订 HTTPS 证书 * ，然后按照以下步骤生成 CSR 或安装您自己的 CA 签名证书。

Cloud Manager 使用新的 CA 签名证书提供安全 HTTPS 访问。

正在还原 Cloud Manager

您的 "NetApp Cloud Central 帐户" 让您可以轻松还原 Cloud Manager 配置。此帐户是在 Cloud Central 中运行的一项服务，因此您与此帐户关联的用户，工作空间和服务连接器始终可以访问。即使您的 Cloud Manager 系统被意外删除也是如此。

> 从 3.7.1 版开始， Cloud Manager 不再支持下载备份并使用其还原配置。您需要按照以下步骤还原 Cloud Manager 。

步骤

1. 在现有 Cloud Central 帐户中部署新的 Cloud Manager 系统。

   "部署选项"

2. 将您的云提供商帐户和 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 中。

   此步骤将准备好 Cloud Manager ，以便您可以在云提供商中创建其他 Cloud Volumes ONTAP 系统。

   如果您使用 AWS 密钥部署要在此新的 Cloud Manager 系统上发现的现有 Cloud Volumes ONTAP 系统，请务必完成此步骤。Cloud Manager 需要 AWS 密钥才能正确发现和管理 Cloud Volumes ONTAP 。

   - "将 AWS 帐户添加到 Cloud Manager"
   - "将 Azure 帐户添加到 Cloud Manager"
   - "将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager"

3. 重新发现您的工作环境： Cloud Volumes ONTAP 系统，内部集群和适用于云的 NetApp 私有存储配置。
   - "将现有 Cloud Volumes ONTAP 系统添加到 Cloud Manager"
   - "发现 ONTAP 集群"

现在， Cloud Manager 配置将随您的帐户，设置和工作环境一起还原。

卸载 Cloud Manager

Cloud Manager 包含一个卸载脚本、您可以使用该脚本卸载软件以排除问题或从主机中永久删除软件。

步骤

1. 在 Linux 主机上运行卸载脚本：

   - /opt/application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [silent]*

   silent 运行此脚本，而不提示您进行确认。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.