行明

Cloud Manager 3.7

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm37/reference_new_occm.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□行□明 1
云管理器 1

□行□明

云管理器

Cloud Manager 3.7 中的新□功能和功能

Cloud Manager 通常会□月推出一个新版本，□□提供新功能，□□功能和□□修□。

正在□□先前版本？"3.6 中的新□功能"

Cloud Manager 3.7.5 更新（ 2019 年 12 月 16 日）

此更新包括以下□□功能：

- Cloud Volumes ONTAP 9.7
- [Cloud Compliance for Cloud Volumes ONTAP]

Cloud Volumes ONTAP 9.7

Cloud Volumes ONTAP 9.7 □已在 AWS， Azure 和 Google 云平台中推出。

"了解 Cloud Volumes ONTAP 9.7 中的新□功能"。

□用于 Cloud Volumes ONTAP 的云合□性

云合□性是一□□用于 AWS 和 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的数据□私和合□服□。借助人工智能（ AI ）□□的技□，云合□性可□助企□了解数据□境并□□ Cloud Volumes ONTAP 系□中的敏感数据。

Cloud Compliance 目前作□受控可用性版本提供。

"了解有□云合□性的更多信息"。

Cloud Manager 3.7.5 （ 2019 年 12 月 3 日）

Cloud Manager 3.7.5 包括以下□□功能。

- [High write speed for Cloud Volumes ONTAP in GCP]
- [On-prem ONTAP clusters as persistent storage for Kubernetes]
- [Latest Trident version for Kubernetes]
- [Support for Azure general-purpose v2 storage accounts]
- [Prefixes in Azure storage account names using APIs]

GCP 中的 Cloud Volumes ONTAP 写入速度□快

□在，□可以在 Google 云平台中□新的和□有的 Cloud Volumes ONTAP 系□□用高写入速度。如果工作□□需要快速写入性能，□高写入速度是一个不□的□□。

- "了解如何□□写入速度"

- "了解如何更改□有系□上的写入速度"

将内部 ONTAP 集群作□ Kubernetes 的永久性存□

□在，□可以使用 Cloud Manager 将内部 ONTAP 集群用作容器的永久性存□。与 Cloud Volumes ONTAP □似， Cloud Manager 可自□部署 NetApp Trident，并将 ONTAP □接到 Kubernetes 集群。

将 Kubernetes 集群添加到 Cloud Manager 后，□可以从 " 工作□境 " □面将其□接到内部 ONTAP 集群：



"了解如何□始使用"。

□用于 Kubernetes 的最新 Trident 版本

□在，当□将工作□境□接到 Kubernetes 集群□， Cloud Manager 将安装最新版本的 Trident （版本 19.07.1 ）。

支持 Azure 通用 v2 存□□□

在 Azure 中部署新的 Cloud Volumes ONTAP 系□□， Cloud Manager □□断和数据分□□建的存□□□□已成□通用 v2 存□□□。

使用 API 的 Azure 存□□□名称中的前□

□在，□可以□ Cloud Manager □ Cloud Volumes ONTAP □建的 Azure 存□□□的名称添加前□。在 Azure 中部署新 Cloud Volumes ONTAP 系□□，只需使用 *storageAccountPrefix* 参数即可。

"有□使用 API 的□□信息，□参□ API □□人□指南"。

Cloud Manager 3.7.4 （ 2019 年 10 月 6 日）

Cloud Manager 3.7.4 包括以下□□功能。

- [Support for Azure NetApp Files]

- [Cloud Volumes ONTAP for GCP enhancements]
- [Backup to S3 enhancement]
- [Encryption of boot and root disks in AWS]
- [Support for the AWS Bahrain region]
- [Support for the Azure UAE North region]

支持 Azure NetApp Files

□在，□可以直接从 Cloud Manager □看和□建 Azure NetApp Files 的 NFS 卷。□一□□功能延□了我□的目□，即□助□从一个界面管理云存□。

"了解如何□始使用"。

此功能需要新的□限，如最新所示 "□用于 Azure 的 Cloud Manager 策略"。

```
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/write",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/read",
"Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete"
```

□用于 GCP 的 Cloud Volumes ONTAP □□功能

Cloud Manager 3.7.4 □ Cloud Volumes ONTAP for Google 云平台提供了以下□□功能：

GCP Marketplace 中的按需□□□□

"Google 云平台市□：□用于 Cloud Volumes ONTAP 的 Cloud Manager"

共享 **VPC**

通□共享 VPC，□可以跨多个□目配置和集中管理虚□网□。□可以在 *host project* 中□置共享 VPC 网□，并在 *service project* 中部署 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 虚□机□例。 "Google Cloud 文□：共享 VPC 概述"。

多个 **Google Cloud** □目



有□□置 Cloud Manager 服□□□的更多□□信息， "□参□此□面上的□□ 4b"。

使用 **Cloud Manager API** □由客□管理的加密密□

□参□ "API □□人□指南" 有□使用 GCP 加密参数的□□信息。

此功能需要新的□限，如最新所示 "□用于 GCP 的 Cloud Manager 策略"：

```
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt
- cloudkms.cryptoKeys.get
- cloudkms.cryptoKeys.list
- cloudkms.keyRings.list
```

□□到 S3 □□功能

□在，□可以□除□有卷的□□。以前，□只能□除已□除卷的□□。

"了解有□□□到 S3 的更多信息"。

AWS 中的□□和根磁□加密

使用 AWS 密□管理服□（ KMS ）□用数据加密后， Cloud Volumes ONTAP 的□□磁□和根磁□也会□行加密。□包括 HA □中□解器□例的□□磁□。磁□将使用□在□建工作□境□□□的 CMK □行加密。

□□和根磁□在 Azure 和 Google Cloud Platform 中始□加密，因□默□情况下，□些云提供商会□用加密。

支持 AWS 巴林地区

Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP □在在 AWS 中□（巴林）地区受支持。

支持 Azure UAE 北部地区

Azure UAE 北部地区□在支持 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 。

"□看所有受支持的区域"。

Cloud Manager 3.7.3 更新（ 2019 年 9 月 15 日）

□在，□可以使用 Cloud Manager 将数据从 Cloud Volumes ONTAP □□到 Amazon S3 。

□□到 S3

□□到 S3 是 Cloud Volumes ONTAP 的一□附加服□，可提供完全托管的□□和□原功能，以保□云数据并□其□行□期□□。□□存□在 S3 □象存□中，与用于近期恢□或克隆的卷 Snapshot 副本无□。

"了解如何□始使用"。

此功能需要更新 "Cloud Manager 策略"。□在需要以下 VPC 端点□限：

```
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:CreateVpcEndpoint",
"ec2:ModifyVpcEndpoint",
"ec2:DeleteVpcEndpoints"
```

Cloud Manager 3.7.3 （ 2019 年 9 月 11 日）

Cloud Manager 3.7.3 包括以下□□功能。

- [Discovery and management of Cloud Volumes Service for AWS]
- [New subscription required in the AWS Marketplace]
- [Support for AWS GovCloud (US-East)]

□□和管理□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service

□在，□可以通□ Cloud Manager □□中的云卷 "□用于 AWS 的 Cloud Volumes Service" □□。□□后，□可以直接从 Cloud Manager 添加其他云卷。此□□功能提供了一个□一管理平台，□可以从中管理 NetApp 云存□。

"了解如何□始使用"。

AWS Marketplace 需要新□□

"AWS Marketplace 中提供了新□□"。要部署 Cloud Volumes ONTAP 9.6 PAYGO ，需要一次性□□（ 30 天免□

□用系□除外）。通□□□，我□□可以□ Cloud Volumes ONTAP PAYGO 和 BYOL 提供附加功能。□于□□建的□个 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 系□以及□□用的□个附加功能，此□□将向□收取□用。

从 9.6 版□始，此新□□方法将取代□先前□ Cloud Volumes ONTAP PAYGO □□的□个□有 AWS Marketplace □□。□仍需要通□□□ "部署 Cloud Volumes ONTAP BYOL □的□有 AWS Marketplace □面"。

"了解有□□个 AWS Marketplace □面的更多信息"。

支持 AWS GovCloud （美国□部）

Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP □在在 AWS GovCloud （美国□部）地区受支持。

Cloud Volumes ONTAP 在 GCP 中全面上市（ 2019 年 9 月 3 日）

□在，当□自□□可□（ BYOL ）□， Cloud Volumes ONTAP 在 Google 云平台（ GCP ）中普遍可用。此外，□提供按需□□促□。此促□活□□无限数量的系□提供免□□可□，有效期将于 2019 年 9 月底到期。

- "了解如何□始使用 GCP"
- "□看支持的配置"

Cloud Manager 3.7.2 （ 2019 年 8 月 5 日）

- [FlexCache licenses]
- [Kubernetes storage classes for iSCSI]
- [Management of inodes]
- [Support for the Hong Kong region in AWS]
- [Support for the Australia Central regions in Azure]

FlexCache □可□

□在， Cloud Manager 将□所有新的 Cloud Volumes ONTAP 系□生成 FlexCache □可□。此□可□包含 500 GB 的使用量限制。

要生成□可□， Cloud Manager 需要□□ https://ipa-signer.cloudmanager.netapp.com 。□保此 URL 可从防火□□□。

□用于 iSCSI 的 Kubernetes 存□□

将 Cloud Volumes ONTAP □接到 Kubernetes 集群□， Cloud Manager □在□会□建□个 Kubernetes 存□□，可用于 iSCSI 永久性卷：

- * netapp-file-san* ：用于将 iSCSI 永久性卷□定到□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□
- * netapp-file-redundred-san-san ：用于将 iSCSI 永久性卷□定到 Cloud Volumes ONTAP HA □

管理索引□点

Cloud Manager □在可□控卷上的索引□点使用情况。使用 85% 的索引□点□， Cloud Manager 会□加卷的大小以□加可用索引□点的数量。卷可以包含的文件数取决于其包含的索引□点数。

> 只有在容量管理模式□置□自□（□是默□□置）□， Cloud Manager 才会□控索引□点使用量。

在 AWS 中□香港地区提供支持

Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP □在在 AWS 的□太地区（香港）地区受支持。

支持 Azure 中的澳大利□中部地区

Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP □在在以下 Azure 地区受支持：

- 澳大利□中部
- 澳大利□中部 2.

"□参□支持的区域的完整列表"。

□于□□和□原的更新（ 2019 年 7 月 15 日）

从 3.7.1 版□始， Cloud Manager 不再支持下□□□并使用其□原 Cloud Manager 配置。 "□需要按照以下□□□原 Cloud Manager"。

Cloud Manager 3.7.1 （ 2019 年 7 月 1 日）

- 此版本主要包含□□修□。
- 其中包括一□□□功能： Cloud Manager □在可在向 NetApp 支持部□注册的□个 Cloud Volumes ONTAP 系□（新系□和□有系□）上安装 NetApp 卷加密（ NVE ）□可□。
  - "将 NetApp 支持站点□□添加到 Cloud Manager"
  - "注册按需□□的系□"
  - "□置 NetApp 卷加密"

> Cloud Manager 不会在位于中国地区的系□上安装 NVE □可□。

Cloud Manager 3.7 更新（ 2019 年 6 月 16 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.6 □已作□私有□□版在 AWS， Azure 和 Google 云平台中提供。要加入私有□□，□向 ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com □送□求。

"了解 Cloud Volumes ONTAP 9.6 中的新□功能"

Cloud Manager 3.7 （ 2019 年 6 月 5 日）

- [Support for upcoming Cloud Volumes ONTAP 9.6 release]
- [NetApp Cloud Central accounts]
- [Backup and restore with the Cloud Backup Service]

支持即将□布的 Cloud Volumes ONTAP 9.6 版

Cloud Manager 3.7 支持即将□布的 Cloud Volumes ONTAP 9.6 版。9.6 版在 Google 云平台中提供了 Cloud Volumes ONTAP 的私有□□。9.6 □布后，我□将更新□行□明。

NetApp Cloud Central □□

我□□□了□管理云□源的方式。□个 Cloud Manager 系□都将与一个 _NetApp Cloud Central □□□□。□□□支持多租□，并□□在未来用于其他 NetApp 云数据服□。

在 Cloud Manager 中， Cloud Central □□是 Cloud Manager 系□以及用□部署 Cloud Volumes ONTAP 的 _workspace _ 的容器。

"了解 Cloud Central □□如何支持多租□"。

> Cloud Manager 需要□□ ｛ https://cloudmanager.cloud.netapp.com_ ｝ 才能□接到 Cloud Central □□服□。在防火□上打□此 URL ，以□保 Cloud Manager 可以□系此服□。

将□的系□与 **Cloud Central** □□集成

升□到 Cloud Manager 3.7 后， NetApp 会□□特定的 Cloud Manager 系□与 Cloud Central □□集成。在此□程中， NetApp 会□建一个□□，□□个用□分配新角色，□建工作空□并将□有工作□境放置在□些工作空□中。Cloud Volumes ONTAP 系□不会□生中断。

"如果□有任何疑□、□参□此常□□□解答。"。

使用 **Cloud Backup Service** □行□□和□原

NetApp Cloud Backup Service for Cloud Volumes ONTAP 可提供完全托管的□□和□原功能，用于保□和□期□□云数据。□可以将 Cloud Backup Service 与□用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP 集成。服□□建的□□存□在 AWS S3 □象存□中。

"了解有□ Cloud Backup Service 的更多信息"。

要□始使用，□安装并配置□□代理，然后□□□□和□原操作。如果□需要□助，我□建□□使用 Cloud Manager 中的聊天□□与我□□系。

> 不再支持此手□□程。在 3.7.3 版中， Cloud Manager 集成了□□到 S3 功能。

已知□□

已知□□可□定可能妨碍□成功使用此版本□品的□□。

此版本的 Cloud Manager 中没有已知□□。

□可以在中□到 Cloud Volumes ONTAP 的已知□□ "《 Cloud Volumes ONTAP □行□明》" 和 ONTAP □件的一般信息。

已知限制

已知限制□定了本□品版本不支持的平台、□□或功能、或者□些平台、□□或功能无法与□品正□交互操作。仔□□□□些限制。

Cloud Manager □始□保持□行状□

Cloud Manager 是 Cloud Volumes ONTAP □行状况和□□的□□□成部分。如果 Cloud Manager 已□□，□在与 Cloud Manager 的通信中断 4 天以上后， Cloud Volumes ONTAP 系□将□□。

不支持共享 **Linux** 主机

与其他□用程序共享的主机不支持 Cloud Manager 。主机必□是□用主机。

Cloud Manager 不支持 **FlexGroup** 卷

□然 Cloud Volumes ONTAP 支持 FlexGroup 卷，但 Cloud Manager 不支持。如果□从 System Manager 或 CLI □建 FlexGroup 卷，□□将 Cloud Manager 的容量管理模式□置□手□。□于 FlexGroup 卷，自□模式可能无法正常工作。

默□情况下，新安装的 **Cloud Manager** 不支持 **Active Directory**

从 3.4 版□始， Cloud Manager 的新安装不支持使用□□□的 Active Directory 身□□□□行用□管理。如果需要、 NetApp 可以□助□使用 Cloud Manager □置 Active Directory 。□□“云管理器”右下角的聊天□□以□得□助。

AWS Govloud （美国）地区的限制

- 如果□要在 AWS 政府云（美国）地区□□ Cloud Volumes ONTAP □例，□必□在 AWS 政府云（美国）地区部署 Cloud Manager 。
- 当部署在 AWS 政府云（美国）区域□、 Cloud Manager 无法在□用于 Microsoft Azure 配置的 NetApp 私有存□或□用于 SoftLayer 配置的 NetApp 私有存□中□□ ONTAP 集群。

Cloud Manager 不□置 **iSCSI** 卷

使用 Storage System View 在 Cloud Manager 中□建卷□，可以□□ NFS 或 CIFS □□。必□使用 OnCommand System Manager □ iSCSI □建卷。

存□虚□机（ **SVM** ）限制

Cloud Volumes ONTAP 支持一个数据服□ SVM 和一个或多个用于□□恢□的 SVM 。一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系□（ HA □或□个□点）。

Cloud Manager 不□ SVM □□恢□提供任何□置或□□流程支持。它也不支持在任何其他 SVM 上□行与存□相□的任□。必□使用 System Manager 或 CLI □行 SVM □□恢□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.