AWS で Cloud Volumes ONTAP を監視しています

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
September 23, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm38/task_getting_started_monitoring.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

AWS で Cloud Volumes ONTAP を監視しています . . . 1
クイックスタート . . . 1
要件 . . . 1
新しいシステムで監視を有効にします . . . 2
既存のシステムで監視を有効にする . . . 3
ボリュームを監視する . . . 4
Cloud Insights から詳細情報を入手する . . . 5
監視を無効にします . . . 6

AWS で Cloud Volumes ONTAP を監視しています

Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンスの監視を開始するには、いくつかの手順を実行します。

クイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

構成がサポートされていることを確認します

AWS に Cloud Manager 3.8.4 以降を新規インストールしている必要があります。 AWS に Cloud Volumes ONTAP がインストールされている必要があります。また、 Cloud Insights の新規のお客様である必要があります。

新規または既存のシステムで監視を有効にします

- 新しい作業環境：作業環境を作成するときは、必ず監視を有効にしてください（デフォルトで有効になっています）。
- 既存の作業環境：作業環境を選択し、 * 監視の開始 * をクリックします。

パフォーマンスデータを表示します

「 * Monitoring 」をクリックし、ボリュームのパフォーマンスデータを表示します。

Cloud Insights に登録します

30 日間の無償トライアルの終了前にサブスクライブすると、 Cloud Manager と Cloud Insights で引き続きパフォーマンスデータを確認できます。 "登録方法については、こちらをご覧ください"。

要件

以下の要件を読み、サポートされている構成になっていることを確認してください。

サポートされる **Cloud Manager** のバージョン

Cloud Manager 3.8.4 以降の新規インストールが必要です。Monitoring サービスを有効にするには新しいインフラストラクチャが必要なため、新規インストールが必要です。このインフラは、 Cloud Manager 3.3.8 の新規インストールから利用できます。 4

サポートされる **Cloud Volumes ONTAP** のバージョン

AWS 内の任意のバージョンの Cloud Volumes ONTAP 。

Cloud Insights の要件

Cloud Insights の新規のお客様である必要があります。Cloud Insights テナントがすでにある場合は、監視はサポートされません。

Cloud Central の E メールアドレス

Cloud Central ユーザアカウントの E メールアドレスは、業務用 E メールアドレスである必要があります。Cloud Insights テナントの作成時には、 Gmail や Hotmail などの無料のメールドメインはサポートされていません。

Acquisition Unit のネットワーク

Acquisition Unit は、 Cloud Insights との通信に次の 2 つのエンドポイントを使用します。Acquisition Unit サーバと Cloud Insights の間にファイアウォールがある場合は、ファイアウォールルールを設定する際に次のエンドポイントが必要です。

```
https://aulogin.<Cloud Insights Domain>
https://<your-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
```

例：

```
https://aulogin.c01.cloudinsights.netapp.com
https://cg0c586a-ee05-45rb-a5ac-
333b5ae7718d7.c01.cloudinsights.netapp.com
```

Cloud Insights ドメインとテナント ID の特定についてサポートが必要な場合は、製品内チャットでお問い合わせください。

コネクタのネットワーク

```
 https://<your-short-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
例：
```

```
 https://abcd12345.c01.cloudinsights.netapp.com
テナントホストの URL
の特定についてサポートが必要な場合は、製品内のチャットでお問い合わせください。
```

新しいシステムで監視を有効にします

監視サービスは、作業環境ウィザードではデフォルトで有効になっています。このオプションは必ず有効にしておいてください。

手順

1. [Cloud Volumes ONTAP の作成 *] をクリックします。
2. クラウドプロバイダとして Amazon Web Services を選択し、シングルノードまたは HA システムを選択します。
3. [詳細と資格情報] ページに入力します。
4. [サービス] ページで、サービスを有効のままにして、 [* 続行] をクリックします。



既存のシステムで監視を有効にする

作業環境からいつでも監視を有効にできます。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * 作業環境 * をクリックします。
2. 作業環境を選択します。
3. 右側のペインで、 * モニタリングの開始 * をクリックします。



タブで使用できる [監視を有効にする] アイコンを示すスクリーンショット。"]

ボリュームを監視する

各ボリュームの IOPS 、スループット、レイテンシを表示してパフォーマンスを監視します。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Monitoring * をクリックします。
2. ダッシュボードの内容をフィルタして必要な情報を取得します。
    - 特定の作業環境を選択します。
    - 別の期間を選択してください。
    - 特定の SVM を選択します。
    - 特定のボリュームを検索します。

    次の図は、これらの各オプションを示しています。



3. 表内のボリュームをクリックして行を展開し、 IOPS 、スループット、レイテンシのタイムラインを確認します。



4. データを使用してパフォーマンスの問題を特定し、ユーザやアプリケーションへの影響を最小限に抑えます。

Cloud Insights から詳細情報を入手する

Cloud Manager の Monitoring （監視）タブには、ボリュームの基本的なパフォーマンスデータが表示されます。ブラウザから Cloud Insights Web インターフェイスにアクセスして、より詳細な監視を実行したり、Cloud Volumes ONTAP システムのアラートを設定したりできます。

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * Monitoring * をクリックします。
2. [*Cloud Insights *] リンクをクリックします。



Cloud Insights がブラウザの新しいタブで開きます。サポートが必要な場合は、を参照してください "Cloud Insights のドキュメント"。

監視を無効にします

Cloud Volumes ONTAP の監視が不要になった場合は、いつでも無効にすることができます。

> それぞれの作業環境で監視を無効にした場合は、 EC2 インスタンスを手動で削除する必要があります。インスタンスの名前は *AcquisitionUnit* で、生成されたハッシュ（ UUID ）が連結されます。例： *AcquisitionUnit - FANFqeH*

手順

1. Cloud Manager の上部で、 * 作業環境 * をクリックします。
2. 作業環境を選択します。
3. 右側のペインで、をクリックします ⋮ アイコンをクリックし、 * スキャンを非アクティブ化 * を選択します。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.