성능을 모니터링합니다

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm38/concept_monitoring.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

성능을 모니터링합니다 1
모니터링 서비스에 대해 자세히 알아보십시오 1
AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 모니터링 3

성능을 모니터링합니다

모니터링 서비스에 대해 자세히 알아보십시오

활용할 수 있습니다 "NetApp Cloud Insights 서비스"Cloud Manager를 사용하면 Cloud Volumes ONTAP 인스턴스의 상태와 성능을 쉽게 파악하고 클라우드 스토리지 환경의 성능을 문제 해결 및 최적화할 수 있습니다.

피처

- 모든 볼륨을 자동으로 모니터링합니다
- IOPS, 처리량, 지연 시간 측면에서 볼륨 성능 데이터를 봅니다
- 성능 문제를 식별하여 사용자와 앱의 영향을 최소화합니다

지원되는 클라우드 공급자

모니터링 서비스는 Cloud Volumes ONTAP for AWS에서 지원됩니다.

비용

모니터링은 현재 미리 보기로 사용할 수 있습니다. 활성화는 무료입니다. Cloud Manager를 사용하면 VPC에서 가상 머신을 실행하여 모니터링을 쉽게 할 수 있습니다. 이 VM은 클라우드 공급자가 비용을 청구합니다.

Cloud Insights를 **Cloud Manager**와 함께 사용하는 방법

고수준에서 Cloud Insights와 Cloud Manager의 통합은 다음과 같이 작동합니다.

1. Cloud Volumes ONTAP에서 모니터링 서비스를 활성화합니다.
2. Cloud Manager가 환경을 구성합니다. 다음과 같은 작업을 수행합니다.
   a. Cloud Insights 테넌트(_environment_라고도 함)를 생성하고 Cloud Central 계정의 모든 사용자를 테넌트에 연결합니다.
   b. Cloud Insights의 30일 무료 평가판을 사용할 수 있습니다.
   c. VPC에 획득 장치라고 하는 가상 시스템을 구축하여 볼륨을 쉽게 모니터링할 수 있습니다(이 VM은 위의 비용 섹션에 설명되어 있음).
   d. 획득 장치를 Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Insights 테넌트에 연결합니다.
3. Cloud Manager에서 모니터링을 클릭하고 성능 데이터를 사용하여 문제를 해결하고 성능을 최적화할 수 있습니다.

다음 이미지는 이러한 구성 요소 간의 관계를 보여줍니다.



획득 장치

모니터링을 활성화하면 Cloud Manager는 Connector와 동일한 서브넷에 획득 장치를 배포합니다.

획득 장치 _ 는 Cloud Volumes ONTAP에서 성능 데이터를 수집하여 Cloud Insights 테넌트로 전송합니다. 그런 다음 Cloud Manager가 해당 데이터를 쿼리하여 사용자에게 제공합니다.

획득 장치 인스턴스에 대해 다음 사항에 유의하십시오.

- 획득 장치는 100GB GP2 볼륨을 가진 T3.xLarge 인스턴스에서 실행됩니다.
- 인스턴스의 이름은 _AcquisionUnit_이며 생성된 해시(UUID)와 연결됩니다. 예: _ AcquisionUnit - FAN7FqeH _
- 커넥터당 하나의 획득 장치만 배치됩니다.
- 모니터링 탭의 성능 정보에 액세스하려면 인스턴스가 실행 중이어야 합니다.

Cloud Insights 테넌트

Cloud Manager는 모니터링을 설정할 때 _tenant_를 설정합니다. Cloud Insights 테넌트를 사용하면 획득 장치가 수집하는 성능 데이터에 액세스할 수 있습니다. 테넌트는 NetApp Cloud Insights 서비스 내의 보안 데이터 파티션입니다.

Cloud Insights 웹 인터페이스

Cloud Manager의 모니터링 탭은 볼륨에 대한 기본 성능 데이터를 제공합니다. 브라우저에서 Cloud Insights 웹 인터페이스로 이동하여 보다 심층적인 모니터링을 수행하고 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 경고를 구성할 수 있습니다.

무료 평가판 및 구독

Cloud Manager를 사용하면 Cloud Insights 30일 무료 평가판을 통해 클라우드 관리자 내에서 성능 데이터를 제공하고 Cloud Insights Standard Edition에서 제공하는 기능을 탐색할 수 있습니다.

무료 평가판이 끝날 때까지 구독해야 합니다. 그렇지 않으면 Cloud Insights 테넌트가 삭제됩니다. Cloud Manager에서

모니터링 기능을 계속 사용하려면 Basic, Standard 또는 Premium Edition에 가입해야 합니다.

"Cloud Insights 구독 방법에 대해 알아보십시오".

AWS에서 Cloud Volumes ONTAP 모니터링

Cloud Volumes ONTAP 성능 모니터링을 시작하려면 몇 가지 단계를 완료하십시오.

빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

1 구성에 대한 지원을 확인합니다

AWS, Cloud Volumes ONTAP in AWS에 Cloud Manager 3.8.4 이상을 새로 설치해야 하며 새로운 Cloud Insights 고객이어야 합니다.

2 새 시스템이나 기존 시스템에서 모니터링을 활성화합니다

- 새로운 작업 환경: 작업 환경을 만들 때 모니터링을 활성 상태로 유지해야 합니다(기본적으로 활성화됨).
- 기존 작업 환경: 작업 환경을 선택하고 * 모니터링 시작 * 을 클릭합니다.

3 성능 데이터를 봅니다

Monitoring * 을 클릭하고 볼륨의 성능 데이터를 확인합니다.

4 **Cloud Insights**에 가입하십시오

30일 무료 평가판이 끝나기 전에 구독하여 Cloud Manager 및 Cloud Insights 내에서 성능 데이터를 계속 확인하십시오. "구독 방법을 알아보십시오".

요구 사항

다음 요구 사항을 읽고 지원되는 구성이 있는지 확인합니다.

지원되는 **Cloud Manager** 버전입니다

Cloud Manager 3.8.4 이상을 새로 설치해야 합니다. 모니터링 서비스를 사용하려면 새 인프라가 필요하므로 새 설치가 필요합니다. 이 인프라는 Cloud Manager 3.8.4의 새로운 설치부터 사용할 수 있습니다.

지원되는 **Cloud Volumes ONTAP** 버전

AWS의 모든 Cloud Volumes ONTAP 버전

Cloud Insights 요구 사항

새 Cloud Insights 고객이어야 합니다. Cloud Insights 테넌트가 이미 있는 경우에는 모니터링이 지원되지 않습니다.

Cloud Central의 이메일 주소입니다

Cloud Central 사용자 계정의 이메일 주소는 회사 이메일 주소여야 합니다. Cloud Insights 테넌트를 생성할 때 Gmail 및 Hotmail과 같은 무료 이메일 도메인은 지원되지 않습니다.

획득 장치에 대한 네트워킹

획득 장치는 양방향/상호 인증을 사용하여 Cloud Insights 서버에 연결합니다. 인증을 받으려면 클라이언트 인증서를 Cloud Insights 서버로 전달해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 데이터 암호를 해독하지 않고 http 요청을 Cloud Insights 서버로 전달하도록 프록시를 설정해야 합니다.

획득 장치는 다음 두 개의 끝점을 사용하여 Cloud Insights와 통신합니다. 획득 장치 서버와 Cloud Insights 사이에 방화벽이 있는 경우 방화벽 규칙을 구성할 때 다음 엔드포인트가 필요합니다.

```
https://aulogin.<Cloud Insights Domain>
https://<your-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
```

예를 들면 다음과 같습니다.

```
https://aulogin.c01.cloudinsights.netapp.com
https://cg0c586a-ee05-45rb-a5ac-
333b5ae7718d7.c01.cloudinsights.netapp.com
```

Cloud Insights 도메인 및 테넌트 ID를 확인하는 데 도움이 필요한 경우 제품 내 채팅을 통해 문의하십시오.

커넥터용 네트워킹

획득 장치와 마찬가지로 커넥터는 Cloud Insights 테넌트에 대한 아웃바운드 연결을 가져야 합니다. 그러나 커넥터 접촉부가 약간 다른 끝점입니다. 테넌트 호스트 URL에 단축된 테넌트 ID를 사용하여 연결합니다.

```
 https://<your-short-tenant-ID>.<Cloud Insights Domain>
예를 들면 다음과 같습니다.
```

```
 https://abcd12345.c01.cloudinsights.netapp.com
테넌트 호스트 URL을 확인하는 데 도움이 필요한 경우 제품 내 채팅을 통해 문의하실 수
있습니다.
```

새 시스템에서 모니터링 활성화

모니터링 서비스는 작업 환경 마법사에서 기본적으로 설정됩니다. 옵션을 활성 상태로 유지해야 합니다.

단계

1. Create Cloud Volumes ONTAP * 를 클릭합니다.

2. 클라우드 공급자로 Amazon Web Services를 선택하고 단일 노드 또는 HA 시스템을 선택합니다.
3. 세부 정보 및 자격 증명 페이지를 입력합니다.
4. 서비스 페이지에서 서비스를 활성화된 상태로 두고 * 계속 * 을 클릭합니다.



기존 시스템에서 모니터링을 활성화합니다

작업 환경에서 언제든지 모니터링이 가능합니다.

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * 작업 환경 * 을 클릭합니다.
2. 작업 환경을 선택합니다.
3. 오른쪽 창에서 * 모니터링 시작 * 을 클릭합니다.



볼륨 모니터링

각 볼륨의 IOPS, 처리량, 지연 시간을 확인하여 성능을 모니터링합니다.

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * 모니터링 * 을 클릭합니다.
2. 필요한 정보를 얻으려면 대시보드의 콘텐츠를 필터링합니다.
    - 특정 작업 환경을 선택합니다.
    - 다른 기간을 선택하십시오.
    - 특정 SVM을 선택합니다.
    - 특정 볼륨을 검색합니다.

    다음 이미지는 이러한 각 옵션을 강조합니다.



3. 표에서 볼륨을 클릭하여 행을 확장하고 IOPS, 처리량, 지연 시간의 일정을 봅니다.



4. 데이터를 사용하여 성능 문제를 식별하여 사용자와 앱에 미치는 영향을 최소화합니다.

Cloud Insights에서 추가 정보 얻기

Cloud Manager의 모니터링 탭은 볼륨에 대한 기본 성능 데이터를 제공합니다. 브라우저에서 Cloud Insights 웹 인터페이스로 이동하여 보다 심층적인 모니터링을 수행하고 Cloud Volumes ONTAP 시스템에 대한 경고를 구성할 수 있습니다.

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * 모니터링 * 을 클릭합니다.

2. Cloud Insights * 링크를 클릭합니다.



결과

Cloud Insights가 새 브라우저 탭에서 열립니다. 도움이 필요한 경우 을 참조하십시오 "Cloud Insights 설명서".

모니터링 비활성화

더 이상 Cloud Volumes ONTAP를 모니터링하지 않으려는 경우 언제든지 서비스를 비활성화할 수 있습니다.

> 각 작업 환경에서 모니터링을 사용하지 않도록 설정한 경우 EC2 인스턴스를 직접 삭제해야 합니다. 인스턴스의 이름은 _AcquisionUnit_이며 생성된 해시(UUID)와 연결됩니다. 예: _ AcquisionUnit - FAN7FqeH _

단계

1. Cloud Manager 상단에서 * 작업 환경 * 을 클릭합니다.
2. 작업 환경을 선택합니다.
3. 오른쪽 창에서 을 클릭합니다 ⋮ 아이콘을 클릭하고 * 스캔 비활성화 * 를 선택합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.