Cloud Manager 中的重要更

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 13, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/reference_key_changes.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

Cloud Manager 中的重要□更 1
SaaS □更 1
□算机□型更改 1
□□□置 1
新□限 1
新端点 3

Cloud Manager 中的重要□更

此□面重点介□了 Cloud Manager 中的重要更改，□些更改可以□助□在引入新□□功能□使用此服□。□□□□□□ "新□功能" □面以了解所有新□功能和□□功能。

SaaS □更

我□□ Cloud Manager 引入了□件即服□体□。□□全新体□□□可以更□松地使用 Cloud Manager ，并使我□能□提供更多功能来管理□的混合云基□架□。

- "Cloud Manager □渡到 SaaS"
- "了解 Cloud Manager 的工作原理"

□算机□型更改

□了□保□ Cloud Manager 中的新□功能和即将推出的功能提供充足的□源，我□□所需的最低□例，虚□机和□算机□型□行了如下更改：

- AWS ： T3.xlarge
- Azure ： DS3 v2
- GCP ： N1-standard-4

升□此□算机□型后，□将可以□□各□功能，例如全新 Kubernetes 体□，全局文件□存，□控等。

□些默□大小□支持的最小□ "基于 CPU 和 RAM 要求"。

Cloud Manager 将提示□更改 Connector 的□算机□型。

□□□置

我□引入了 Cloud Central □□来提供多租□，□助□在隔□的工作空□中□□用□和□源，并管理□□接器和□□的□□。

- "了解 Cloud Central □□：用□，工作空□，□接器和□□"
- "了解如何□始使用□的□□"
- "了解如何在□置□□后□其□行管理"

新□限

Cloud Manager 在引入新功能和□□功能□偶□需要□外的云提供商□限。本□介□了□在所需的新□限。

□可以在上□到最新的□限列表 "Cloud Manager 策略□面"。

AWS

从 3.8.1 版□始，要将□□到云与 Cloud Volumes ONTAP □合使用，需要以下□限。 "了解更多信息。"。

```
{
            "Sid": "backupPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:DeleteBucket",
                "s3:GetLifecycleConfiguration",
                "s3:PutLifecycleConfiguration",
                "s3:PutBucketTagging",
                "s3:ListBucketVersions",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:GetBucketTagging",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketPolicy",
                "s3:PutBucketPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::netapp-backup-*"
            ]
        },
```

Azure 酒店

- 要避免 Azure 部署失□，□□保 Azure 中的 Cloud Manager 策略包含以下□限：

  ```
  "Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read"
  ```

- 从 3.8.7 版□始，要使用其他□□的外部密□□□□点 Cloud Volumes ONTAP 系□上的 Azure 受管磁□□行加密，需要以下□限。 "了解更多信息。"。

  ```
  "Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"
  ```

- 要在 Cloud Volumes ONTAP 上□用全局文件□存，需要以下□限。 "了解更多信息。"。

```
"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
"Microsoft.Insights/Metrics/Read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
```

GCP

Kubernetes 管理的新□限

从 3.8.8 版□始， Connector 的服□□□需要具有以下□限才能□□和管理在 Google Kubernetes Engine （ GKE ） 中□行的 Kubernetes 集群：

```
- container.*
```

数据分□的新□限

从 3.8 版□始，要使用服□□□□行数据分□，需要以下□限。 "了解更多信息。"。

```
- storage.buckets.update
- compute.instances.setServiceAccount
- iam.serviceAccounts.getIamPolicy
- iam.serviceAccounts.list
```

新端点

□接器需要通□出站 Internet □□来管理公有云□境中的□源和流程。本□□定了□在需要的新端点。

□可以□到 "此□列出从 Web □□器□□的端点的完整列表" 和 。

- 用□需要通□□□以下端点从 Web □□器□□ Cloud Manager ：

  https://cloudmanager.netapp.com

- □接器需要□□以下端点，才能□ Docker 基□架□□取容器□件的□件映像：

  https://cloudmanagerinfraprod.azurecr.io

  □保□的防火□允□从 Connector □□此端点。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.