GCP

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/concept_accounts_gcp.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

GCP 1
Google Cloud 專案、權限和帳戶 1
管理 Cloud Manager 的 GCP 認證與訂閱 2

GCP

Google Cloud 專案、權限和帳戶

服務帳戶可讓 Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager 的同一個專案中、或在不同專案中、擁有部署和管理這些系統的權限。

Cloud Manager 的專案與權限

在 Cloud Volumes ONTAP Google Cloud 中部署時、您必須先在 Google Cloud 專案中部署 Connector 。Connector 無法在您的內部環境或其他雲端供應商中執行。

直接從 Cloud Manager 部署 Connector 之前、必須先設定兩組權限：

1. 您需要使用具有從 Cloud Manager 啟動 Connector VM 執行個體權限的 Google 帳戶來部署 Connector 。
2. 部署 Connector 時、系統會提示您選取 "服務帳戶" 適用於 VM 執行個體。Cloud Manager 可從服務帳戶取得權限 Cloud Volumes ONTAP 、代表您建立及管理各種系統。將自訂角色附加至服務帳戶、即可提供權限。

我們已設定兩個 Y反 洗錢檔案、其中包含使用者和服務帳戶所需的權限。 "瞭解如何使用 Yaml 檔案來設定權限 "。

下圖說明上述第 1 和第 2 項所述的權限要求：



適用於此產品的專案 Cloud Volumes ONTAP

可與 Connector 位於同一個專案中、或位於不同的專案中。 Cloud Volumes ONTAP若要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的專案中部署功能、您必須先將 Connector 服務帳戶和角色新增至該專案。

- "瞭解如何設定服務帳戶（請參閱步驟 2）"。
- "瞭解如何在 Cloud Volumes ONTAP GCP 中部署功能、並選擇專案"。

負責資料分層

> Cloud Manager 需要 GCP 帳戶 Cloud Volumes ONTAP 才能執行效能提升 9.6 、但不適用於 9.7 及更新版本。如果您想使用Cloud Volumes ONTAP 資料分層搭配使用NetApp 9.7、請依照中的步驟4進行 "在 Google Cloud Platform 中開始 Cloud Volumes ONTAP 使用功能"。

需要在 Cloud Manager 中新增 Google Cloud 帳戶、才能在 Cloud Volumes ONTAP 支援資料分層的過程中、在支援的系統上執行資料分層。資料分層會自動將冷資料分層至低成本的物件儲存設備、讓您回收主儲存設備的空間、並縮減二線儲存設備。

新增帳戶時、您必須為具有 Storage Admin 權限的服務帳戶、提供 Cloud Manager 儲存設備存取金鑰。Cloud Manager 使用存取金鑰來設定及管理雲端儲存庫、以利資料分層。

新增 Google Cloud 帳戶之後、您就可以在建立、修改或複寫個別磁碟區時、在這些磁碟區上啟用資料分層功能。

- "瞭解如何設定 GCP 帳戶、並將其新增至 Cloud Manager"。
- "瞭解如何將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

管理 Cloud Manager 的 GCP 認證與訂閱

您可以從 Cloud Manager 管理兩種類型的 Google Cloud Platform 認證資料：與 Connector VM 執行個體相關的認證資料、以及 Cloud Volumes ONTAP 與適用於的更新版本的更新版本資訊（例如 "資料分層"。

將 Marketplace 訂閱與 GCP 認證建立關聯

在 GCP 中部署 Connector 時、 Cloud Manager 會建立一組與 Connector VM 執行個體相關的預設認證資料。這些是 Cloud Manager 用來部署 Cloud Volumes ONTAP 功能的認證資料。

您可以隨時變更與這些認證資料相關的 Marketplace 訂閱。訂閱可讓您建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、並使用其他 NetApp 雲端服務。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。
2. 將游標暫留在一組認證上、然後按一下動作功能表。
3. 從功能表中、按一下「 * 關聯訂閱 * 」。



4. 從下拉式清單中選取 Google Cloud 專案並訂閱、或按一下 * 「Add Subscription* （新增訂閱 * ）」、然後依照步驟建立新的訂閱。



5. 按一下「 * 經銷 * 」。

利用 **Cloud Volumes ONTAP NetApp** 功能升級和新增 **GCP** 帳戶、以利資料分層

如果您想要啟用 Cloud Volumes ONTAP 的支援功能為 "資料分層"、您必須為具有 Storage Admin 權限的服務帳戶、提供 Cloud Manager 儲存存取金鑰。Cloud Manager 使用存取金鑰來設定及管理雲端儲存庫、以利資料分層。

> 如果您想使用Cloud Volumes ONTAP 資料分層搭配使用NetApp 9.7、請依照中的步驟4進行 "在 Google Cloud Platform 中開始 Cloud Volumes ONTAP 使用功能"。

設定 **Google Cloud Storage** 的服務帳戶和存取金鑰

服務帳戶可讓 Cloud Manager 驗證及存取用於資料分層的雲端儲存桶。這些金鑰是必要的、以便 Google Cloud Storage 知道誰在提出要求。

步驟

1. 開啟 GCP IAM 主控台和 "建立具有 Storage Admin 角色的服務帳戶"。



2. 前往 "GCP 儲存設定"。
3. 如果出現提示、請選取專案。
4. 按一下「 * 互通性 * 」索引標籤。
5. 如果您尚未啟用、請按一下 * 「啟用互通性存取」 * 。
6. 在 * 服務帳戶的存取金鑰 * 下、按一下 * 建立服務帳戶的金鑰 * 。
7. 選取您在步驟 1 中建立的服務帳戶。



8. 按一下「 * 建立金鑰 * 」。
9. 複製存取金鑰和密碼。

   新增 GCP 帳戶以進行資料分層時、您必須在 Cloud Manager 中輸入此資訊。

將 **GCP** 帳戶新增至 **Cloud Manager**

現在您已擁有服務帳戶的存取金鑰、可以將其新增至 Cloud Manager 。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。



2. 按一下 * 「 Add Credentials 」（新增認證） * 、然後選取 * 「 Google Cloud 」
3. 輸入服務帳戶的存取金鑰和密碼。

   這些關鍵功能可讓 Cloud Manager 設定雲端儲存庫、以利資料分層。

4. 確認已符合原則需求、然後按一下「 * 建立帳戶 * 」。

現在、您可以在 Cloud Volumes ONTAP 建立、修改或複寫資料時、在各個磁碟區上啟用資料分層功能。如需詳細資訊、請參閱 "將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

但在您之前、請確定 Cloud Volumes ONTAP 駐留的子網路已設定為私有 Google Access 。如需相關指示、請參閱 "Google Cloud 文件：設定私有 Google Access"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.