ライセンス
System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_deleting_licenses.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ライセンス 1
ライセンスを削除します 1
ライセンスタイプおよび使用権のリスク 1
ライセンスウィンドウ 3

ライセンス

System Manager を使用して、クラスタまたはノードにインストールされているソフトウェアライセンスを表示、管理、削除できます。

- 関連情報 *

"システム管理"

ライセンスを削除します

System Manager の Licenses window を使用して、クラスタまたはノードにインストールされているソフトウェアライセンスを削除することができます。

削除するソフトウェアライセンスがどのサービスまたは機能でも使用されていないことを確認しておく必要があります。

手順

1. [* Configuration * （設定 * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* Licenses * （ライセンス *
2. [**Licenses**] ウィンドウで、適切なアクションを実行します。

状況	手順
ノードの特定のライセンスパッケージまたはマスターライセンスを削除する	[* 詳細 *] タブをクリックします。
クラスタ内のすべてのノードから特定のライセンスパッケージを削除する	[* パッケージ *] タブをクリックします。

3. 削除するソフトウェアライセンスパッケージを選択し、 * 削除 * をクリックします。

   一度に削除できるライセンスパッケージは 1 つだけです。

4. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 削除 * をクリックします。

ソフトウェアライセンスがストレージシステムから削除されます。削除されたライセンスは、 Licenses window のライセンスのリストにも表示されなくなります。

- 関連情報 *

ライセンスウィンドウ

ライセンスタイプおよび使用権のリスク

さまざまなライセンスタイプと関連する使用権のリスクを理解しておくと、クラスタのライセンスに関連するリスクを管理する際に役立ちます。

ライセンスタイプ

パッケージには、クラスタにインストールされる次のライセンスタイプが 1 つ以上含まれます。

- ノードロックライセンスまたは標準ライセンス

  ノードロックライセンスは、特定のシステムシリアル番号（別名「 *controller serial number* 」）を持つノードに対して発行されます。このライセンスは、シリアル番号が一致するノードに対してのみ有効です。

  ノードロックライセンスをインストールすると、ライセンスされた機能の使用権がノードに対して与えられます。ライセンスされた機能をクラスタで使用するには、少なくとも 1 つのノードで、その機能のライセンスが有効になっている必要があります。ライセンスされた機能の使用権がないノードでその機能を使用すると、ライセンス違反になる可能性があります。

  ONTAP 8.2 以降のリリースでは、 Data ONTAP 8.2 より前にインストールされたライセンスは標準ライセンスとして扱われます。したがって、 ONTAP 8.2 以降のリリースでは、クラスタ内のノードはすべて自動的に、以前ライセンスされた機能が含まれているパッケージの標準ライセンスを保有していることになります。

- マスターライセンスまたはサイトライセンス

  マスターライセンスまたはサイトライセンスは、特定のシステムシリアル番号に関連付けられません。サイトライセンスをインストールすると、クラスタ内のすべてのノードで、ライセンスされた機能を使用できるようになります。

  マスターライセンスがあるクラスタからノードを削除した場合、そのノードはサイトライセンスを保持できず、ライセンスされた機能を使用できなくなります。マスターライセンスのあるクラスタにノードを追加した場合、そのノードには自動的にサイトライセンスが付与され、ライセンスされた機能を使用できるようになります。

- デモライセンスまたは一時ライセンス

  デモライセンスまたは一時ライセンスは、一定期間が経過すると失効します。このライセンスを使用すると、ライセンスを購入せずに特定のソフトウェア機能を試すことができます。一時ライセンスはクラスタ規模のライセンスであり、ノードの特定のシリアル番号には関連付けられません。

  パッケージの一時ライセンスがあるクラスタからノードを削除した場合、そのノードは評価用ライセンスを保持できません。

- 容量ライセンス（ ONTAP Select および FabricPool のみ）

  ONTAP Select インスタンスのライセンスは、ユーザが管理するデータの量に応じて選択できます。たとえば、 10TB の容量ライセンスを購入した場合、 ONTAP Select で最大 10TB のデータを管理できます。システムに接続されたストレージ容量が ONTAP Select のライセンスで管理可能な容量を超えると、 ONTAP Select は動作しなくなります。デフォルトでは、 ONTAP Select インスタンスに接続できるストレージ容量は最大 2TB です。この容量を超える場合は、容量ライセンス（ 5TB の容量ライセンスや 10TB の容量ライセンスなど）を購入してインストールする必要があります。

  ONTAP 9.2 以降では、 FabricPool 対応アグリゲートでサードパーティのストレージ階層（ AWS など）を使用する場合に容量ライセンスが必要になります。FabricPool の容量ライセンスでは、クラウド階層ストレージに格納できるデータの量が定義されています。

使用権のリスク

使用権のリスクは、ノードロックライセンスがさまざまな方法でインストールされることが原因で発生します。ノードロックライセンスがすべてのノードにインストールされている場合は、使用権のリスクは発生しません。

使用権のリスクレベルは、特定の条件に応じて、高、中、なし、または不明のいずれかになります。

- リスクが高い
  - 特定のノードでライセンスが使用されているにもかかわらず、そのノード上にノードロックライセンスがインストールされていない場合
  - クラスタにインストールされていたデモライセンスが失効し、いずれかのノードでライセンスが使用されている場合

  > クラスタにサイトライセンスがインストールされている場合、使用権のリスクが高になることはありません。

- 中リスク

  クラスタ内のノードに、サイトライセンスがインストールされておらず、ノードロックライセンスが一部のノードにのみインストールされている場合

- リスクなし

  使用状況に関係なく、ノードロックライセンスがすべてのノードにインストールされている場合やサイトライセンスがクラスタにインストールされている場合は、使用権のリスクは発生しません。

- 不明です

  API が、クラスタまたはクラスタ内のノードに関連付けられた使用権のリスクに関連するデータを取得できないことがある場合、そのリスクは不明です。

ライセンスウィンドウ

ストレージシステムは、ソフトウェアが事前にインストールされた状態で納品されます。ストレージシステムを受け取ったあとにソフトウェアライセンスを追加または削除する場合は、 Licenses window を使用できます。

> System Manager では、評価用ライセンスは監視されず、評価用ライセンスの期限が近づいても警告は表示されません。評価用ライセンスは、一定期間が経過すると失効する一時的なライセンスです。

- コマンドボタン
- [パッケージ] タブ
- #section_07FAB42440E4171AC62052C02D9CF07
- [詳細] タブ

コマンドボタン

- * 追加 * 。

  [ライセンスの追加] ウィンドウが開き、新しいソフトウェアライセンスを追加できます。

- * 削除 *

  ソフトウェアライセンスリストから選択したソフトウェアライセンスを削除します。

- * 更新 *

  ウィンドウ内の情報を更新します。

[パッケージ] タブ

ストレージシステムにインストールされているライセンスパッケージに関する情報が表示されます。

- * パッケージ *

  ライセンスパッケージの名前が表示されます。

- * 使用資格のリスク *

  クラスタのライセンス使用権に関連する問題を原因とする、リスクのレベルを示します。使用権のリスクレベルは、高（）、中リスク（）、リスクなし（）、 unknown （）、ライセンスなし（ - ）のいずれかです。

- * 概要 *

  クラスタのライセンス使用権に関連する問題を原因とする、リスクのレベルが表示されます。

ライセンスパッケージの詳細領域

ライセンスパッケージリストの下の領域には、選択したライセンスパッケージに関する追加情報が表示されます。この領域には、ライセンスがインストールされているクラスタまたはノードに関する情報、ライセンスのシリアル番号、前週の使用状況、ライセンスがインストールされているかどうか、ライセンスの有効期限、およびライセンスが旧ライセンスかどうかが表示されます。

[詳細] タブ

ストレージシステムにインストールされているライセンスパッケージに関する追加情報が表示されます。

- * パッケージ *

  ライセンスパッケージの名前が表示されます。

- * クラスタ / ノード *

  ライセンスパッケージがインストールされているクラスタまたはノードが表示されます。

- * シリアル番号 *

  クラスタまたはノードにインストールされているライセンスパッケージのシリアル番号が表示されます。

- * タイプ *

  ライセンスパッケージのタイプが表示されます。次のいずれかになります。

  - 一時：デモ期間中にのみ有効な一時ライセンスです。
  - マスター：クラスタ内のすべてのノードにインストールされているマスターライセンスです。
  - ノードロック：クラスタ内の 1 つのノードにインストールされているノードロックライセンスです。
  - 容量
    - ONTAP Select の場合、インスタンスで管理可能な総データ量を定義した容量ライセンスです。
    - FabricPool の場合、接続されたサードパーティのストレージ（ AWS など）で管理可能なデータ量を定義した容量ライセンスです。

- * 状態 *

  ライセンスパッケージの状態が表示されます。次のいずれかになります。

  - 評価：評価用ライセンスがインストールされています。
  - Installed ：購入した有効なライセンスがインストールされています。
  - 警告：購入した有効なライセンスがインストールされていますが、最大容量に近づいています。
  - 適用：購入した有効なライセンスがインストールされていますが、有効期限を過ぎています。
  - ライセンスを待機中：ライセンスがインストールされていません。

- * レガシー *

  ライセンスが旧ライセンスかどうかが表示されます。

- * 最大容量 *
  - ONTAP Select の場合、 ONTAP Select インスタンスに接続できるストレージの最大容量が表示されます。
  - FabricPool の場合、クラウド階層ストレージとして使用できるサードパーティのオブジェクトストアストレージの最大容量が表示されます。

- * 現在の容量 *
  - ONTAP Select の場合、 ONTAP Select インスタンスに現在接続されているストレージの総容量が表示されます。
  - FabricPool の場合、クラウド階層ストレージとして現在使用されているサードパーティのオブジェクトストアストレージの総容量が表示されます。

- * 有効期限 *

  ソフトウェアライセンスパッケージの有効期限が表示されます。

- 関連情報 *

ライセンスの追加

ライセンスを削除します

クラスタを作成

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.