设置集群

System Manager Classic

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_updating_cluster_name.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置集群 1
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本设置集群 1
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本添加许可证 5
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本设置集群的时区 6
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本监控 HA 对 7

设置集群

使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本设置集群

您可以使用 ONTAP System Manger classic （适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）设置集群。

设置集群涉及收集配置信息，创建集群管理和节点管理接口，添加许可证，设置集群时间以及监控 HA 对。

更新集群名称

您可以根据需要使用 System Manager 修改集群的名称。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 配置更新 * 。
2. 在 * 集群详细信息 * 窗格中，单击 * 更新集群名称 * 。
3. 在 * 更新集群名称 * 对话框中，指定集群的新名称，然后单击 * 提交 * 。

更改集群密码

您可以使用 System Manager 重置集群的密码。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 配置更新 * 。
2. 在 * 集群详细信息 * 窗格中，单击 * 更改密码 * 。
3. 在 * 更改密码 * 对话框中，指定新密码，确认新密码，然后单击 * 更改 * 。

编辑 DNS 配置

您可以使用 System Manager 添加主机信息以集中管理 DNS 配置。如果要更改域名或 IP 地址，您可以修改 DNS 详细信息。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 配置更新 * 。
2. 在 * 集群详细信息 * 窗格中，单击 * 编辑 DNS 配置 * 。
3. 在 * DNS 域 * 区域中，添加或修改 DNS 域名。
4. 在 * 名称服务器 * 区域中，添加或修改 IP 地址。
5. 单击 * 确定 * 。

创建集群管理逻辑接口

您可以使用 System Manager 创建集群管理逻辑接口（ LIF ），以便为集群提供一个管理接口。您可以使用此 LIF 管理集群的所有活动。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 配置更新 * 。
2. 在 * 集群详细信息 * 窗格中，单击 * 创建集群管理 LIF* 。
3. 在 * 创建集群管理 LIF* 对话框中，指定集群管理 LIF 的名称。
4. 为集群管理 LIF 分配 IP 地址：

如果您要 ...	那么 ...
使用子网指定 IP 地址	a. 选择 * 使用子网 * 。 b. 在添加详细信息对话框中，选择应从中分配 IP 地址的子网。 对于集群间 LIF ，仅显示与选定 IP 空间关联的子网。 c. 如果要为 LIF 分配特定 IP 地址，请选择 * 使用特定 IP 地址 * ，然后键入 IP 地址。 如果您指定的 IP 地址尚未位于子网范围内，则会将此 IP 地址添加到子网中。 d. 单击 * 确定 * 。
手动指定 IP 地址，而不使用子网	a. 选择 * 不使用子网 * 。 b. 在添加详细信息对话框中，执行以下步骤： i. 指定 IP 地址和网络掩码或前缀。 ii. 可选：指定网关。 iii. 如果不想对目标字段使用默认值，请指定新的目标值。 如果不指定值，则目标字段将根据 IP 地址系列填充默认值。 如果路由不存在，则会根据网关和目标自动创建新路由。 c. 单击 * 确定 * 。

5. 从 * 端口详细信息 * 区域选择所需的端口。
6. 单击 * 创建 * 。

编辑节点名称

您可以根据需要使用 System Manager 修改节点的名称。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 配置更新 * 。
2. 在 * 节点 * 选项卡中，选择要重命名的节点，然后单击 * 编辑节点名称 * 。
3. 在 * 编辑节点名称 * 对话框中，键入节点的新名称，然后单击 * 提交 * 。

创建节点管理逻辑接口

您可以使用 System Manager 创建专用节点管理逻辑接口（ LIF ）来管理集群中的特定节点。您可以使用此 LIF 管理节点的系统维护活动。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 配置更新 * 。
2. 在 * 节点 * 选项卡中，选择要为其创建节点管理 LIF 的节点，然后单击 * 创建节点管理 LIF* 。
3. 在 * 创建节点管理 LIF* 对话框中，指定节点管理 LIF 的名称。
4. 将 IP 地址分配给节点管理 LIF ：

如果您要 ...	那么 ...
使用子网指定 IP 地址	a. 选择 * 使用子网 * 。 b. 在添加详细信息对话框中，选择应从中分配 IP 地址的子网。 对于集群间 LIF ，仅显示与选定 IP 空间关联的子网。 c. 如果要为 LIF 分配特定 IP 地址，请选择 * 使用特定 IP 地址 * ，然后键入 IP 地址。 如果您指定的 IP 地址尚未位于子网范围内，则会将此 IP 地址添加到子网中。 d. 单击 * 确定 * 。

如果您要 ...	那么 ...
手动指定 IP 地址，而不使用子网	a. 选择 * 不使用子网 * 。 b. 在添加详细信息对话框中，执行以下步骤： i. 指定 IP 地址和网络掩码或前缀。 ii. 可选：指定网关。 iii. 如果不想对目标字段使用默认值，请指定新的目标值。 如果不指定值，则目标字段将根据 IP 地址系列填充默认值。 如果路由不存在，则会根据网关和目标自动创建新路由。 c. 单击 * 确定 * 。

5. 从 * 端口详细信息 * 区域选择所需端口。
6. 单击 * 创建 * 。

下一步操作

如果要删除现有节点管理 LIF ，必须使用命令行界面（ CLI ）。

编辑 AutoSupport 设置

您可以使用 System Manager 修改 AutoSupport 设置，以指定发送电子邮件通知的电子邮件地址，并添加多个电子邮件主机名。

步骤

1. 单击 ⚙ > * AutoSupport * 。
2. 选择要修改 AutoSupport 设置的节点，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 电子邮件收件人 * 选项卡中，键入发送电子邮件通知的电子邮件地址，指定电子邮件收件人和每个电子邮件收件人的邮件内容，然后添加邮件主机。

   每个主机最多可以添加五个电子邮件地址。

4. 在 * 其他 * 选项卡中，选择用于传送电子邮件的传输协议，然后指定 HTTP 或 HTTPS 代理服务器详细信息。
5. 单击 * 确定 * 。

= :allow-uri-read:

= :allow-uri-read:

= :allow-uri-read:

= :allow-uri-read:

= :allow-uri-read:

= :allow-uri-read:

使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本添加许可证

如果出厂时未安装 ONTAP System Manager 经典版软件（在 ONTAP 9.7 及更早版本中提供），或者您希望添加其他软件许可证，则可以使用 System Manager 经典版来添加软件许可证。

如果您的存储系统软件是在出厂时安装的，则 System Manager 会自动将该软件添加到其许可证列表中。

必须提供特定 ONTAP 服务的软件许可证代码。

关于此任务

- 在 MetroCluster 配置中添加新许可证时，最好也在运行正常的站点集群上添加此许可证。
- 您不能使用 System Manager 添加 Cloud Volumes ONTAP 许可证。

  Cloud Volumes ONTAP 许可证未列在许可证页面中。System Manager 不会就 Cloud Volumes ONTAP 许可证的授权风险状态发出任何警报。

- 您只能上传基于容量的许可证。

  基于容量的许可证类型为 "`json` " 。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 许可证 * 。
2. 单击 * 添加 * 。
3. 在 * 添加许可证 * 对话框中，执行相应步骤：

如果您要 ...	执行此操作 ...
为特定 ONTAP 服务添加许可证	a. 输入软件许可证密钥。 您可以通过输入以逗号分隔的软件许可证密钥来添加多个许可证。 b. 单击 * 添加 * 。
添加基于容量的许可证	a. 单击浏览，然后选择基于容量的许可证文件。 b. 单击 * 添加 * 。

如果您要 ...	执行此操作 ...
为特定 ONTAP 服务添加许可证并添加基于容量的许可证	a. 输入软件许可证密钥。 您可以通过输入以逗号分隔的软件许可证密钥来添加多个许可证。 b. 单击浏览，然后选择基于容量的许可证文件。 c. 单击 * 添加 * 。

此时将添加新许可证。

添加许可证状态对话框将显示已成功添加的许可证列表。此对话框还会显示未添加的许可证的许可证密钥以及未添加这些许可证的原因。

4. 单击 * 关闭 * 。

软件许可证将添加到存储系统中，并显示在许可证窗口的许可证列表中。

- 相关信息 *

许可证窗口

使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本设置集群的时区

您可以使用 ONTAP System Manager classic （在 ONTAP 9.7 及更早版本中提供）中的编辑日期和时间对话框手动设置或修改集群的时区。您还可以向集群添加时间服务器。

集群上始终启用网络时间协议（ NTP ）。您可以联系技术支持来禁用 NTP 。但是，不建议禁用 NTP 。

您可以在站点上添加 NTP 服务器的 IP 地址。此服务器用于在集群中同步时间。

您可以为时间服务器指定 IPv4 地址或 IPv6 地址。

步骤

1. 单击 ⚙
2. 在 * 设置 * 面板中，单击 * 日期和时间 * 。
3. 单击 * 编辑 * 。
4. 在 * 编辑日期和时间 * 对话框中，选择时区。
5. 指定时间服务器的 IP 地址，然后单击 * 添加 * 。
6. 单击 * 确定 * 。
7. 在 * 日期和时间 * 窗口中验证对时间设置所做的更改。
    - 相关信息 *

日期和时间窗口

使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本监控 HA 对

您可以使用 ONTAP System Manager classic （适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）监控集群中所有高可用性（ HA ）对的节点状态和互连状态。您还可以验证是否已启用或已发生接管或交还，并查看当前无法执行接管或交还的原因。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 高可用性 * 。
2. 在 * 高可用性 * 窗口中，单击 HA 对图像以查看详细信息，例如集群 HA 状态，节点状态，互连状态以及每个节点的硬件型号。

   如果某个节点的集群管理 LIF 或数据 LIF 不在其主节点中，则会显示一条警告消息，指出该节点的某些 LIF 不在主节点中。

   - 相关信息 *

高可用性窗口

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.