qtree

System Manager Classic

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_qtrees.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

qtree 1
创建 qtree 1
正在删除 qtree 2
编辑 qtree 2
为 qtree 分配导出策略 3
查看 qtree 信息 3
qtree 选项 3
qtree 窗口 4

qtree

您可以使用 System Manager 创建，编辑和删除 qtree 。

- 相关信息 *

"ONTAP 概念"

"逻辑存储管理"

"NFS 管理"

"SMB/CIFS 管理"

创建 qtree

qtree 可用于管理卷中的数据并对其进行分区。您可以使用 System Manager 中的创建 qtree 对话框向存储系统上的卷添加新的 qtree 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * qtree* 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要创建 qtree 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 单击 * 创建 * 。
4. 在 * 创建 qtree* 对话框的 * 详细信息 * 选项卡中，键入 qtree 的名称。
5. 选择要将 qtree 添加到的卷。

   卷浏览列表仅包含处于联机状态的卷。

6. 如果要为 qtree 禁用机会锁（ oplock ），请清除 * 为此 qtree* 中的文件和目录启用机会锁复选框。

   默认情况下，每个 qtree 都启用机会锁。

7. 如果要更改继承的默认安全模式，请选择一种新的安全模式。

   qtree 的默认安全模式是包含 qtree 的卷的安全模式。

8. 如果要更改默认继承的导出策略，请选择现有导出策略或创建导出策略。

   qtree 的默认导出策略是分配给包含 qtree 的卷的导出策略。

9. 如果要限制磁盘空间使用量，请单击 * 配额 * 选项卡。
   a. 如果要对 qtree 应用配额，请单击 * qtree quot* ，然后指定磁盘空间限制。
   b. 如果要为 qtree 上的所有用户应用配额，请单击 * 用户配额 * ，然后指定磁盘空间限制。
10. 单击 * 创建 * 。
11. 验证您创建的 qtree 是否包含在 * qtree* 窗口的 qtree 列表中。

- 相关信息 *

qtree 窗口

正在删除 qtree

您可以使用 System Manager 删除 qtree 并回收 qtree 在卷中使用的磁盘空间。删除 qtree 后， ONTAP 将不再应用适用于该 qtree 的所有配额。

开始之前

- qtree 状态必须为正常。
- qtree 不能包含任何 LUN 。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * qtree* 。
2. 在 * qtree* 窗口中，选择要删除的一个或多个 qtree ，然后单击 * 删除 * 。
3. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。
4. 确认删除的 qtree 不再包含在 * qtree* 窗口的 qtree 列表中。
    - 相关信息 *

qtree 窗口

编辑 qtree

您可以使用 System Manager 修改 qtree 的属性，例如安全模式，启用或禁用机会锁（ oplock ）以及分配新的或现有的导出策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * qtree* 。
2. 选择要编辑的 qtree ，然后单击 * 编辑 * 。
3. 在 * 编辑 qtree* 对话框中，根据需要编辑以下属性：
    - 机会锁
    - 安全风格
    - 导出策略
4. 单击 * 保存 * 。
5. 在 * qtree* 窗口中验证对选定 qtree 所做的更改。
    - 相关信息 *

qtree 窗口

为 qtree 分配导出策略

您可以导出卷上的特定 qtree ，使其可供客户端直接访问，而不是导出整个卷。您可以使用 System Manager 通过为 qtree 分配导出策略来导出 qtree 。您可以从 qtree 窗口为一个或多个 qtree 分配导出策略。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * qtree* 。
2. 从 SVM 字段的下拉菜单中选择要导出的 qtree 所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 选择要为其分配导出策略的一个或多个 qtree ，然后单击 * 更改导出策略 * 。
4. 在 * 导出策略 * 对话框中，创建导出策略或选择现有导出策略。

   "创建导出策略"

5. 单击 * 保存 * 。
6. 验证分配给 qtree 的导出策略及其相关导出规则是否显示在相应 qtree 的 * 详细信息 * 选项卡中。

查看 qtree 信息

您可以使用 System Manager 中的 qtree 窗口查看包含 qtree 的卷， qtree 的名称，安全模式和状态以及机会锁状态。

步骤

1. 单击 * 存储 * > * qtree* 。
2. 从 * SVM* 字段的下拉菜单中，选择要查看其信息的 qtree 所在的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
3. 从显示的 qtree 列表中选择 qtree 。
4. 在 * qtree* 窗口中查看 qtree 详细信息。

qtree 选项

qtree 是一种逻辑上定义的文件系统，可以作为 FlexVol 卷中根目录的一个特殊子目录存在。qtree 用于管理卷中的数据并对其进行分区。

如果在包含卷的 FlexVol 上创建 qtree ，则 qtree 将显示为目录。因此，在删除卷时，您需要注意不要意外删除 qtree 。

您可以在创建 qtree 时指定以下选项：

- qtree 的名称
- 要使 qtree 驻留在其中的卷
- 机会锁

  默认情况下，为 qtree 启用机会锁。如果对整个存储系统禁用机会锁，则即使为每个 qtree 启用机会锁，也

不会设置机会锁。

- 安全风格

  安全模式可以是 UNIX ， NTFS 或混合（ UNIX 和 NTFS ）。默认情况下， qtree 的安全模式与选定卷的安全模式相同。

- 导出策略

  您可以创建新的导出策略或选择现有策略。默认情况下， qtree 的导出策略与选定卷的导出策略相同。

- qtree 和用户配额的空间使用量限制

qtree 窗口

您可以使用 qtree 窗口创建，显示和管理有关 qtree 的信息。

命令按钮

- * 创建 * 。

  打开创建 qtree 对话框，在此可以创建新的 qtree 。

- * 编辑 * 。

  打开编辑 qtree 对话框，在此可以更改安全模式，并在 qtree 上启用或禁用机会锁。

- * 更改导出策略 *

  打开导出策略对话框，在此可以将一个或多个 qtree 分配给新的或现有的导出策略。

- * 删除 *

  删除选定的 qtree 。

  除非选定 qtree 的状态正常，否则此按钮将被禁用。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

qtree 列表

qtree 列表显示 qtree 所在的卷以及 qtree 名称。

- * 名称 *

  显示 qtree 的名称。

- * 卷 *

显示 qtree 所在卷的名称。

- * 安全模式 *

  指定 qtree 的安全模式。

- * 状态 *

  指定 qtree 的当前状态。

- * 机会锁 *

  指定是为 qtree 启用还是禁用机会锁设置。

- * 导出策略 *

  显示将 qtree 分配到的导出策略的名称。

详细信息区域

- * 详细信息选项卡 *

  显示有关选定 qtree 的详细信息，例如包含 qtree 的卷的挂载路径，导出策略的详细信息以及导出策略规则。

- 相关信息 *

创建 qtree

正在删除 qtree

编辑 qtree

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.