# licenses

## System Manager Classic

NetApp
January 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_deleting_licenses.html on January 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

licenses . . . . . 1
正在删除许可证 . . . . . 1
许可证类型和授权风险 . . . . . 1
许可证窗口 . . . . . 3

# licenses

您可以使用 System Manager 查看，管理或删除集群或节点上安装的任何软件许可证。

- 相关信息 *

"系统管理"

## 正在删除许可证

您可以使用 System Manager 中的许可证窗口删除集群或节点上安装的任何软件许可证。

要删除的软件许可证不能由任何服务或功能使用。

步骤

1. 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 许可证 * 。
2. 在 * 许可证 * 窗口中，执行相应的操作：

| 如果您要 ... | 执行此操作 ... |
| --- | --- |
| 删除节点上的特定许可证包或主许可证 | 单击 * 详细信息 * 选项卡。 |
| 删除集群中所有节点上的特定许可证包 | 单击 * 软件包 * 选项卡。 |

3. 选择要删除的软件许可证包，然后单击 * 删除 * 。

   一次只能删除一个许可证包。

4. 选中确认复选框，然后单击 * 删除 * 。

软件许可证将从存储系统中删除。删除的许可证也会从许可证窗口的许可证列表中删除。

- 相关信息 *

许可证窗口

## 许可证类型和授权风险

了解各种许可证类型以及相关授权风险有助于您管理与集群中许可证相关的风险。

### 许可证类型

一个软件包可以在集群中安装以下一种或多种类型的许可证：

- 节点锁定许可证或标准许可证

  系统会为具有特定系统序列号（也称为 _controller 序列号）的节点颁发节点锁定许可证。此许可证仅对具有

匹配序列号的节点有效。

安装节点锁定许可证可为节点授予使用许可功能的权限。要使集群能够使用许可的功能，必须至少为一个节点授予使用此功能的许可。在没有此功能授权的节点上使用此许可功能可能不合规。

ONTAP 8.2 及更高版本会将 Data ONTAP 8.2 之前安装的许可证视为标准许可证。因此，在 ONTAP 8.2 及更高版本中，集群中的所有节点都会自动拥有先前许可的功能所属的软件包的标准许可证。

- 主许可证或站点许可证

  主许可证或站点许可证不与特定系统序列号绑定。安装站点许可证时，集群中的所有节点均有权使用许可的功能。

  如果您的集群具有主许可证，而您从集群中删除了某个节点，则该节点不会再拥有站点许可证，并且该节点不再有权使用许可的功能。如果向具有主许可证的集群添加节点，则该节点将自动获得使用站点许可证授予的功能的权限。

- 演示或临时许可证

  演示或临时许可证将在一段时间后过期。通过此许可证，您可以在不购买授权的情况下尝试某些软件功能。临时许可证是一种集群范围的许可证，不与节点的特定序列号绑定。

  如果您的集群具有某个软件包的临时许可证，而您从集群中删除了某个节点，则该节点不会附带评估许可证。

- 容量许可证（仅限 ONTAP Select 和 FabricPool ）

  ONTAP Select 实例将根据用户要管理的数据量获得许可。例如，用户可以购买 10 TB 容量许可证，以使 ONTAP Select 能够管理多达 10 TB 的数据。如果连接到系统的存储容量超过 ONTAP Select 的管理权限，则 ONTAP Select 将无法运行。默认情况下，在购买并安装容量许可证（例如 5 TB 容量许可证， 10 TB 容量许可证等）之前，可以附加到 ONTAP Select 实例的最大存储容量为 2 TB 。

  从 ONTAP 9.2 开始，启用了 FabricPool 的聚合要求在第三方存储层（例如 AWS ）上使用容量许可证。FabricPool 容量许可证用于定义可存储在云层存储中的数据量。

## 授权风险

由于节点锁定许可证的安装不一致，因此会产生授权风险。如果节点锁定许可证安装在所有节点上，则不存在授权风险。

授权风险级别可以是高风险，中等风险，无风险或未知风险，具体取决于特定条件：

- 高风险
  - 如果某个特定节点上使用了，但未在该节点上安装节点锁定许可证
  - 如果集群上安装的演示许可证到期，并且任何节点上都使用了

  > 如果在集群上安装了站点许可证，则授权风险绝不会很高。

- 中等风险

  如果未安装站点许可证，并且集群中的节点上安装的节点锁定许可证不一致

- 无风险

  如果在所有节点上安装了节点锁定许可证，或者在集群上安装了站点许可证，则无论使用情况如何，均不存在授权风险。

- 未知

  如果 API 有时无法检索与集群或集群中节点相关的授权风险相关的数据，则风险未知。

# 许可证窗口

存储系统出厂时已预安装软件。如果您要在收到存储系统后添加或删除软件许可证，可以使用许可证窗口。

> System Manager 不会监控评估许可证，并且在评估许可证即将到期时不会提供任何警告。评估版许可证是一种临时许可证，它将在一段时间后过期。

- 命令按钮
- 软件包选项卡
- #section_07FABA42440E4171AC62052C02DCF07
- 详细信息选项卡

## 命令按钮

- * 添加 * 。

  打开添加许可证窗口，在此可以添加新的软件许可证。

- * 删除 *

  删除从软件许可证列表中选择的软件许可证。

- * 刷新 *

  更新窗口中的信息。

## 软件包选项卡

显示有关存储系统上安装的许可证包的信息。

- * 软件包 *

  显示许可证包的名称。

- * 授权风险 *

  指示集群许可证授权问题导致的风险级别。授权风险级别可以是高风险（），中等风险（），无风险（），未知（）或未获许可（ - ）。

- * 问题描述 *

  显示集群中许可证授权问题导致的风险级别。

## 许可证包详细信息区域

许可证包列表下方的区域显示有关选定许可证包的追加信息。此区域包括有关安装了许可证的集群或节点，许可证序列号，上周使用情况，是否安装了许可证，许可证到期日期以及许可证是否为原有许可证的信息。

## 详细信息选项卡

显示有关存储系统上安装的许可证包的追加信息。

- * 软件包 *

  显示许可证包的名称。

- * 集群 / 节点 *

  显示安装了许可证包的集群或节点。

- * 序列号 *

  显示集群或节点上安装的许可证包的序列号。

- * 类型 *

  显示许可证包的类型，可以是以下类型：

  - 临时：指定此许可证为临时许可证，仅在演示期间有效。
  - 主：指定此许可证为主许可证，它安装在集群中的所有节点上。
  - 节点已锁定：指定此许可证为节点锁定许可证，安装在集群中的单个节点上。
  - Capacity
    - 对于 ONTAP Select ，指定此许可证为容量许可证，用于定义实例可管理的总数据容量。
    - 对于 FabricPool ，指定此许可证为容量许可证，用于定义可在所连接的第三方存储（例如 AWS ）中管理的数据量。

- * 状态 *

  显示许可证包的状态，可以是以下状态：

  - 评估：指定已安装的许可证为评估许可证。
  - 已安装：指定已安装的许可证是已购买的有效许可证。
  - 警告：指定已安装的许可证是已购买的有效许可证，并且即将达到最大容量。
  - 强制：指定已安装的许可证是有效购买的许可证，并且已超过到期日期。
  - 正在等待许可证：指定许可证尚未安装。

- * 原有 *

显示许可证是否为旧版许可证。

- * 最大容量 *
  - 对于 ONTAP Select ，显示可附加到 ONTAP Select 实例的最大存储量。
  - 对于 FabricPool ，显示可用作云层存储的第三方对象存储的最大存储量。
- * 当前容量 *
  - 对于 ONTAP Select ，显示当前附加到 ONTAP Select 实例的总存储量。
  - 对于 FabricPool ，显示当前用作云层存储的第三方对象存储的总存储量。
- * 到期日期 *

  显示软件许可证包的到期日期。

- 相关信息 *

正在添加许可证

正在删除许可证

创建集群

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.