# 管理網路

## System Manager Classic

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/online-help-96-97/reference_network_window.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）來管理網路-更新版本 . . . . . 1
網路視窗 . . . . . 1

# 使用System Manager（ONTAP 系統管理程式）來管理網路-更新版本

您可以使用ONTAP 經典版的《經典版》（ONTAP 僅適用於更新版本的版本）來管理儲存系統的網路、方法是建立及管理IPspace、廣播網域、子網路、網路介面、乙太網路連接埠、 和FC/FCoE介面卡。

## 網路視窗

您可以使用「網路」視窗來檢視網路元件清單、例如子網路、網路介面、乙太網路連接埠、廣播網域、 FC/FCoE和NVMe介面卡、以及IPspaces、以及在儲存系統中建立、編輯或刪除這些元件。

### 索引標籤

- 子網路

  可讓您檢視子網路清單、並從儲存系統建立、編輯或刪除子網路。

- 網路介面

  可讓您檢視網路介面清單、從儲存系統建立、編輯或刪除介面、移轉lifs、變更介面狀態、以及將介面傳回主連接埠。

- 乙太網路連接埠

  可讓您檢視及編輯叢集的連接埠、以及建立、編輯或刪除介面群組和VLAN連接埠。

- 廣播網域

  可讓您檢視廣播網域清單、以及從儲存系統建立、編輯或刪除網域。

- * FC/FCoE與NVMe介面卡*

  可讓您檢視叢集中的連接埠、並編輯FC/FCoE和NVMe介面卡設定。

- * IP空間*

  可讓您檢視IPspace和廣播網域清單、以及從儲存系統建立、編輯或刪除IPspace。

### 子網路索引標籤

### 命令按鈕

- 建立

  開啟「建立子網路」對話方塊、可讓您建立新的子網路、其中包含建立網路介面的組態資訊。

- 編輯

  開啟「編輯子網路」對話方塊、可讓您修改子網路的特定屬性、例如名稱、子網路位址、IP位址範圍及閘道詳細資料。

- 刪除

  刪除選取的子網路。

- 重新整理

  更新視窗中的資訊。

## 子網路清單

- 名稱

  指定子網路的名稱。

- 子網路**IP/**子網路遮罩

  指定子網路位址詳細資料。

- 閘道

  指定閘道的IP位址。

- 可用

  指定子網路中可用的IP位址數目。

- 已用

  指定子網路中使用的IP位址數目。

- 總數

  指定子網路中的IP位址總數（可用和使用）。

- 廣播網域

  指定子網路所屬的廣播網域。

- * IPspace*

  指定子網路所屬的IPspace。

## 詳細資料區域

子網路清單下方的區域會顯示所選子網路的詳細資訊、包括子網路範圍、以及顯示可用、已用及IP位址總數的圖表。

## 網路介面索引標籤的限制

- 對於叢集生命期、節點管理生命期、VIP生命期和BGP生命期、您無法使用System Manager執行下列動作：
  - 建立、編輯、刪除、啟用或停用lifs
  - 移轉lifs或將lifs傳送回主連接埠
- 對於叢集管理生命期、您可以使用System Manager移轉生命期、或將生命期傳回主連接埠。

  不過、您無法建立、編輯、刪除、啟用、 或停用lifs。
- 對於叢集間的LIF、您可以使用System Manager來建立、編輯、刪除、啟用或停用LIF。

  但是、您無法移轉lifs、或將lifs傳回主連接埠。
- 您無法在下列組態中建立、編輯或刪除網路介面：
  - 一個可執行的組態MetroCluster
  - 設定用於災難恢復（DR）的SVM。

## 命令按鈕

- 建立

  開啟「建立網路介面」對話方塊、可讓您建立網路介面和叢集間LIF、以提供資料及管理SVM。
- 編輯

  開啟「編輯網路介面」對話方塊、您可以使用此對話方塊來啟用資料LIF的管理存取。
- 刪除

  刪除選取的網路介面。

  只有停用資料LIF時、才會啟用此按鈕。
- 狀態

  開啟下拉式功能表、提供啟用或停用所選網路介面的選項。
- 移轉

  可讓您將資料LIF或叢集管理LIF移轉至同一個節點上的不同連接埠、或移轉至叢集內的不同節點。
- 傳送至首頁

  可讓您將LIF裝載回其主連接埠。

  只有當所選介面裝載於非主連接埠、且主連接埠可用時、才會啟用此命令按鈕。

  當叢集中的任何節點當機時、此命令按鈕會停用。
- 重新整理

更新視窗中的資訊。

## 介面清單

您可以將指標移到彩色編碼圖示上、以檢視介面的作業狀態：

- 綠色表示介面已啟用。
- 紅色表示介面已停用。
- 介面名稱

  指定網路介面的名稱。

- 儲存虛擬機器

  指定介面所屬的SVM。

- * IP位址/ WWPN*

  指定介面的IP位址或全球連接埠名稱（WWPN）。

- 目前連接埠

  指定介面所在的節點和連接埠名稱。

- 資料傳輸協定存取

  指定用於存取資料的傳輸協定。

- 管理存取

  指定是否在介面上啟用管理存取。

- 子網路

  指定介面所屬的子網路。MX*角色

  指定介面的作業角色、可以是資料、叢集間、叢集、叢集管理或節點管理。

## 詳細資料區域

介面清單下方的區域會顯示所選介面的詳細資訊：容錯移轉內容、例如主連接埠、目前連接埠、連接埠速度、容錯移轉原則、容錯移轉群組及容錯移轉狀態、以及一般內容、例如管理狀態、角色、IPspace、廣播網域、網路遮罩、 閘道和DDNS狀態。

## 乙太網路連接埠索引標籤

## 命令按鈕

- 建立介面群組

開啟Create Interface Group（建立介面群組）對話方塊、您可透過選擇連接埠來建立介面群組、並決定連接埠和網路流量分配的使用。

- 建立**VLAN**

  開啟Create VLAN（建立VLAN）對話方塊、您可以選擇乙太網路連接埠或介面群組、然後新增VLAN標記來建立VLAN。

- 編輯

  開啟下列其中一個對話方塊：

  - 編輯乙太網路連接埠對話方塊：可讓您修改乙太網路連接埠設定。
  - 編輯VLAN對話方塊：可讓您修改VLAN設定。
  - Edit Interface Group（編輯介面群組）對話方塊：可讓您修改介面群組。您只能編輯與廣播網域無關的VLAN。

- 刪除

  開啟下列其中一個對話方塊：

  - 刪除VLAN對話方塊：可讓您刪除VLAN。
  - 刪除介面群組對話方塊：可讓您刪除介面群組。

- 重新整理

  更新視窗中的資訊。

## 連接埠清單

您可以將指標移到彩色編碼圖示上、以檢視連接埠的作業狀態：

- 綠色表示連接埠已啟用。
- 紅色表示連接埠已停用。
- 連接埠

  顯示實體連接埠、VLAN連接埠或介面群組的連接埠名稱。

- 節點

  顯示實體介面所在的節點。

- 廣播網域

  顯示連接埠的廣播網域。

- * IPspace*

  顯示連接埠所屬的IPspace。

- 類型

  顯示介面類型、例如介面群組、實體介面、VIP或VLAN。

## 詳細資料區域

連接埠清單下方的區域會顯示連接埠內容的詳細資訊。

- 詳細資料索引標籤

  顯示管理詳細資料和作業詳細資料。

  在作業詳細資料中、索引標籤會顯示連接埠的健全狀況狀態。連接埠可以正常運作或降級。降級連接埠是發生持續網路波動的連接埠、或是無法連線至同一個廣播網域中任何其他連接埠的連接埠。

  此外、此索引標籤也會顯示所選連接埠上裝載之網路介面的介面名稱、SVM詳細資料及IP位址詳細資料。也會指出介面是否位於主連接埠。

- 效能索引標籤

  顯示乙太網路連接埠的效能指標圖表、包括錯誤率和處理量。

  變更用戶端時區或叢集時區會影響效能度量圖。您應該重新整理瀏覽器以檢視更新的圖表。

## 廣播網域索引標籤

## 命令按鈕

- 建立

  開啟「建立廣播網域」對話方塊、可讓您建立新的廣播網域以包含連接埠。

- 編輯

  開啟「編輯廣播網域」對話方塊、可讓您修改廣播網域的屬性、例如名稱、MTU大小及相關連接埠。

- 刪除

  刪除選取的廣播網域。

- 重新整理

  更新視窗中的資訊。

## 廣播網域清單

- 廣播網域

  指定廣播網域的名稱。

- * MTU *

  指定MTU大小。

- * IPspace*

  指定IPspace。

- 組合連接埠更新狀態

  指定建立或編輯廣播網域時連接埠更新的狀態。連接埠更新中的任何錯誤都會顯示在個別的視窗中、您可以按一下相關的連結來開啟該視窗。

## 詳細資料區域

廣播網域清單下方的區域會顯示廣播網域中的所有連接埠。在非預設IPspace中、如果廣播網域有更新錯誤的連接埠、則此類連接埠不會顯示在詳細資料區域中。您可以將指標移到彩色編碼圖示上、以檢視連接埠的作業狀態：

- 綠色表示連接埠已啟用。
- 紅色表示連接埠已停用。

## **FC/FCoE**和**NVMe**介面卡索引標籤

## 命令按鈕

- 編輯

  開啟「編輯FC/FCoE和NVMe設定」對話方塊、可讓您修改介面卡的速度。

- 狀態

  可讓您將介面卡上線或離線。

- 重新整理

  更新視窗中的資訊。

## **FC/FCoE**和**NVMe**介面卡清單

- * WWNN*

  指定FC/FCoE和NVMe介面卡的唯一識別碼。

- 節點名稱

  指定使用介面卡的節點名稱。

- 插槽

指定使用介面卡的插槽。

- * WWPN*

  指定介面卡的FC全球連接埠名稱（WWPN）。

- 狀態

  指定介面卡的狀態是在線上還是離線。

- 速度

  指定速度設定為自動或手動。

## 詳細資料區域

FC/FCoE和NVMe介面卡清單下方的區域會顯示所選介面卡的詳細資訊。

- 詳細資料索引標籤

  顯示介面卡詳細資料、例如媒體類型、連接埠位址、資料連結速率、連線狀態、作業狀態、 網路狀態、以及介面卡的速度。

- 效能索引標籤

  顯示FC/FCoE和NVMe介面卡的效能指標圖表、包括IOPS和回應時間。

  變更用戶端時區或叢集時區會影響效能度量圖。您應該重新整理瀏覽器以查看更新的圖表。

# IPspaces索引標籤

## 命令按鈕

- 建立

  開啟「建立IPspace」對話方塊、可讓您建立新的IPspace。

- 編輯

  開啟「編輯IPspace」對話方塊、可讓您重新命名現有的IPspace。

- 刪除

  刪除選取的IPspace。

- 重新整理

  更新視窗中的資訊。

## IPspaces清單

- 名稱

  指定IPspace的名稱。

- 廣播網域

  指定廣播網域。

## 詳細資料區域

IPspaces清單下方的區域會顯示所選IPspace中的儲存虛擬機器（SVM）清單。

= :allow-uri-read:

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.