System Manager を使用したクラスタへのアクセス

ONTAP 9

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/access-cluster-system-manager-browser-task.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

System Manager を使用したクラスタへのアクセス 1
System Manager を使用してクラスタにアクセスする 1
System Manager について 1
System Manager へのアクセス管理方法 2

System Manager を使用したクラスタへのアクセス

System Manager を使用してクラスタにアクセスする

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）ではなくグラフィカルインターフェイスを使用してクラスタにアクセスして管理するには、 System Manager を使用します。System Manager は ONTAP に搭載されている Web サービスでデフォルトで有効になっており、ブラウザを使用してアクセスできます。

必要なもの

- admin ロールと 'http"ontapi' および 'console' アプリケーション・タイプが設定されたクラスタ・ユーザ・アカウントが必要です
- ブラウザでクッキーとサイトのデータを有効にしておく必要があります。

System Manager には、クラスタ管理 LIF とノード管理 LIF のどちらかを使用してアクセスできます。System Manager に無停止でアクセスするには、クラスタ管理 LIF を使用する必要があります。

手順

1. Web ブラウザで、クラスタ管理 LIF の IP アドレスを指定してアクセスします。
   - IPv4 を使用している場合：「 * https://*cluster-mgmt-LIF**` 」
   - IPv6 を使用している場合：「 * https://[*cluster-mgmt-LIF*]*` 」

     System Manager のブラウザアクセスでサポートされるのは HTTPS のみです。

   自己署名のデジタル証明書がクラスタで使用されている場合、信頼されていない証明書であることを示す警告がブラウザ画面に表示されることがあります。危険を承諾してアクセスを続行するか、認証局（ CA ）の署名のあるデジタル証明書をクラスタにインストールしてサーバを認証します。

2. * オプション： * CLI を使用してアクセスバナーを設定している場合は、 * 警告 * ダイアログボックスに表示されるメッセージを読み、必要なオプションを選択して続行します。

   Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証が有効になっているシステムでは、このオプションはサポートされていません。

   - 続行しない場合は、 * Cancel * をクリックしてブラウザを閉じます。
   - 続行する場合は、 * OK * をクリックして System Manager のログインページに移動します。
3. クラスタ管理者のクレデンシャルを使用して System Manager にログインします。

Web サービスへのアクセスの管理

Web ブラウザを使用してノードのログファイル、コアダンプファイル、および MIB ファイルにアクセスする

System Manager について

System Manager は、グラフィカルな管理インターフェイスで、ストレージシステムお

よびストレージオブジェクト（ディスク、ボリューム、アグリゲートなど）の管理やストレージシステムに関連する一般的な管理作業を Web ブラウザから実行できます。クラスタ管理者は、クラスタとそのリソースを System Manager ですべて管理できます。

System Manager は実行ファイルとしては提供されなくなりました。 Web サービスとして ONTAP ソフトウェアに搭載されており、デフォルトで有効になっていて、ブラウザからアクセスできます。

System Manager は、以前のバージョンから名称が変更されています。バージョン 9.5 以前は OnCommand System Manager でしたが、バージョン 9.6 以降は System Manager になります。

System Manager では、次のような多くの一般的な作業を実行できます。

- クラスタを作成し、ネットワークを設定し、クラスタのサポートの詳細を設定する。
- ディスク、アグリゲート、ボリューム、 qtree 、クォータなどのストレージオブジェクトを構成し、管理する。
- CIFS および NFS などのプロトコルを設定し、ファイル共有をプロビジョニングする
- FC 、 FCoE 、 NVMe 、 iSCSI などのプロトコルをブロックアクセス用に設定する。
- サブネット、ブロードキャストドメイン、データ / 管理インターフェイス、インターフェイスグループなどのネットワークコンポーネントを作成および設定する。
- ミラー関係とバックアップ関係をセットアップおよび管理する。
- クラスタ管理、ストレージノード管理、および Storage Virtual Machine （ SVM ）管理の処理を実行する。
- SVM の作成と設定、 SVM に関連付けられたストレージオブジェクトの管理、および SVM サービスの管理を行う。
- クラスタで HA 構成を監視および管理する
- ノードに対してその状態に関係なくリモートでログイン、管理、監視、および管理を行うようにサービスプロセッサを設定します。

System Manager の詳細については、を参照してください "ネットアップサポートサイト"。

System Manager へのアクセス管理方法

Web ブラウザから System Manager へのアクセスを有効または無効にすることができます。System Manager のログを表示することもできます。

Web ブラウザから System Manager へのアクセスは、「 vserver services web modify -name sysmgr -vserver *cluster_name*-enabled `[`true|`false]] 」を使用して制御できます。

System Manager のログは、 System Manager がアクセスされたときにクラスタ管理 LIF をホストしているノードの /mroot/etc/log/mlog/sysmgr.log ファイルに記録されます。ログファイルは、ブラウザを使用して表示できます。System Manager のログは、 AutoSupport メッセージにも含まれています。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.