# System Manager を使用した REST API の管理

ONTAP 9

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concept_rest_overview.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

System Manager を使用した REST API の管理 . . . . . 1
System Manager を使用した REST API の管理 . . . . . 1
REST API ログへのアクセス . . . . . 1

# System Manager を使用した REST API の管理

## System Manager を使用した REST API の管理

REST API ログには、 System Manager から ONTAP に発行される API 呼び出しが記録されます。このログを使用して、 ONTAP のさまざまな管理タスクを実行するために必要な呼び出しの性質と順序を把握できます。

### System Manager での REST API および API ログの使用方法

System Manager から ONTAP への REST API 呼び出しは、いくつかの方法で実行されます。

#### System Manager 問題 API は、でを呼び出します

System Manager で ONTAP REST API 呼び出しを実行する際の最も重要な例を次に示します。

自動ページ更新

System Manager は API 呼び出しをバックグラウンドで自動的に実行して、ダッシュボードページなどの情報を更新します。

ユーザごとにアクションを表示します

特定のストレージリソースまたはリソースの集合を System Manager の UI で表示すると、 1 つ以上の API 呼び出しが実行されます。

アクションをユーザーごとに更新します

ONTAP リソースを System Manager UI で追加、変更、または削除すると、 API 呼び出しが実行されます。

#### API 呼び出しを再発行する

ログエントリをクリックして、 API 呼び出しを手動で再発行することもできます。呼び出しの JSON 出力が表示されます。

### 詳細情報の入手方法

- "ONTAP 9 自動化に関するドキュメント"

## REST API ログへのアクセス

System Manager から実行された ONTAP REST API 呼び出しのレコードを含むログにアクセスできます。ログを表示する際には、 API 呼び出しの再発行と出力の確認も行うことができます。

手順

1. ページの上部で、をクリックします をクリックして REST API ログを表示します。

ページの下部に最新のエントリが表示されます。

2. 左側の * dashboard * をクリックして、ページを更新するために発行された API 呼び出しに対して新しく作成されるエントリを確認します。
3. storage * をクリックし、 * qtrees * をクリックします。

   その結果、問題 System Manager で特定の API 呼び出しを実行して qtree のリストを取得できるようになります。

4. 次の形式の API 呼び出しを説明するログエントリを探します。

   「 get/api/storage/qtrees 」

   エントリに含まれている追加の HTTP クエリーパラメータが表示されます。たとえば、「 mAX_records 」と表示されます。

5. ログエントリをクリックして GET API 呼び出しを再発行し、 raw JSON 出力を表示します。

   例


```
{
  "records": [
    {
      "svm": {
        "uuid": "19507946-e801-11e9-b984-00a0986ab770",
        "name": "SMQA",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/svm/svms/19507946-e801-11e9-b984-00a0986ab770"
          }
        }
      },
      "volume": {
        "uuid": "1e173258-f98b-11e9-8f05-00a0986abd71",
        "name": "vol_vol_test2_dest_dest",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/storage/volumes/1e173258-f98b-11e9-8f05-
00a0986abd71"
          }
        }
      },
      "id": 1,
      "name": "test2",
      "security_style": "mixed",
      "unix_permissions": 777,
      "export_policy": {
        "name": "default",
```

```
        "id": 12884901889,
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/protocols/nfs/export-policies/12884901889"
          }
        }
      },
      "path": "/vol_vol_test2_dest_dest/test2",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/storage/qtrees/1e173258-f98b-11e9-8f05-
00a0986abd71/1"
        }
      }
    },
    ],
    "num_records": 1,
    "_links": {
      "self": {
        "href":
"/api/storage/qtrees?max_records=20&fields=*&name=!%22%22"
      }
    }
  }
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。