# NAS 스토리지를 설정합니다

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/task_nas_enable_linux_nfs.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

NAS 스토리지를 설정합니다 . . . . . 1
NFS를 사용하여 Linux 서버용 NAS 스토리지를 설정합니다 . . . . . 1
SMB를 사용하여 Windows 서버용 NAS 스토리지를 설정합니다 . . . . . 1
NFS와 SMB를 모두 사용하여 Windows 및 Linux 모두에 대해 NAS 스토리지를 설정합니다 . . . . . 2

# NAS 스토리지를 설정합니다

## NFS를 사용하여 Linux 서버용 NAS 스토리지를 설정합니다

### 스토리지 VM을 수정하여 Linux 클라이언트에 데이터를 제공할 NFS 서버를 설정합니다.

이 절차를 통해 기존 스토리지 VM을 사용할 수 있습니다. 사용자 환경에 필요한 인증 또는 보안 서비스에 대해 구성 세부 정보를 사용할 수 있다고 가정합니다.




단계

1. 기존 VM에서 NFS 사용: * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ 아래 * NFS *.
2. 스토리지 VM 루트 볼륨의 엑스포트 정책을 엽니다.
   a. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭하고 스토리지 VM의 루트 볼륨(기본값: _volume-name__root)을 선택한 다음 * 정책 내보내기 * 아래에 표시되는 정책을 클릭합니다.
   b. 규칙을 추가하려면 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - 클라이언트 사양 = 0.0.0.0/0
      - 액세스 프로토콜 = NFS
      - 액세스 세부 정보 = UNIX 읽기 전용
3. 호스트 이름 확인을 위해 DNS 구성: * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ DNS * 아래.
4. 필요에 따라 이름 서비스를 구성합니다.
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 for 를 클릭합니다 ⚙ LDAP 또는 NIS를 선택합니다.
   b. 이름 서비스 스위치 파일에 변경 내용을 포함합니다. 을 클릭합니다 ✎ 이름 서비스 스위치 타일에서
5. 필요한 경우 Kerberos 구성:
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 을 클릭합니다 → Kerberos 타일에서 * 추가 * 를 클릭합니다.

## SMB를 사용하여 Windows 서버용 NAS 스토리지를 설정합니다

### 스토리지 VM을 수정하여 SMB 서버에서 Windows 클라이언트에 데이터를 제공할 수 있도록 지원

이 절차를 통해 기존 스토리지 VM을 사용할 수 있습니다. 사용자 환경에 필요한 인증 또는 보안 서비스에 대해 구성 세부 정보를 사용할 수 있다고 가정합니다.




단계

1. 기존 VM에서 SMB 사용: * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ SMB * 에서.
2. 스토리지 VM 루트 볼륨의 엑스포트 정책을 엽니다.
   a. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭하고 스토리지 VM의 루트 볼륨(기본값: *volume-name_root*)을 선택한 다음 * 정책 내보내기 * 아래에 표시되는 정책을 클릭합니다.
   b. 규칙을 추가하려면 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - 클라이언트 사양 = 0.0.0.0/0
      - 액세스 프로토콜 = SMB
      - 액세스 세부 정보 = NTFS 읽기 전용
3. 호스트 이름 확인을 위해 DNS 구성:
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ DNS * 아래.
   b. DNS 서버로 전환하고 SMB 서버를 매핑합니다.
      - 정방향(A-Address 레코드) 및 역방향(PTR-포인터 레코드) 조회 항목을 만들어 SMB 서버 이름을 데이터 네트워크 인터페이스의 IP 주소에 매핑합니다.
      - NetBIOS 별칭을 사용하는 경우 별칭 정식 이름(CNAME 리소스 레코드) 조회 항목을 만들어 각 별칭을 SMB 서버의 데이터 네트워크 인터페이스의 IP 주소에 매핑합니다.
4. 필요에 따라 이름 서비스를 구성합니다
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ LDAP * 또는 * NIS * 에서 지원됩니다.
   b. 이름 서비스 스위치 파일에 변경 내용을 포함합니다. 을 클릭합니다 ✎ 이름 서비스 스위치 * 아래.
5. 필요한 경우 Kerberos 구성:
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭합니다.
   b. 을 클릭합니다 → Kerberos * 에서 * 추가 * 를 클릭합니다.

# NFS와 SMB를 모두 사용하여 Windows 및 Linux 모두에 대해 NAS 스토리지를 설정합니다

## NFS 및 SMB 서버가 Linux 및 Windows 클라이언트에 데이터를 제공할 수 있도록 스토리지 VM을 수정합니다.

이 절차를 통해 기존 스토리지 VM을 사용할 수 있습니다. 사용자 환경에 필요한 인증 또는 보안 서비스에 대해 구성 세부 정보를 사용할 수 있다고 가정합니다.




단계

1. 기존 VM에서 NFS 사용: * 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ 아래 * NFS *.
2. 기존 VM에서 SMB를 사용하도록 설정하려면 클릭합니다 ⚙ SMB * 에서.
3. 스토리지 VM 루트 볼륨의 엑스포트 정책을 엽니다.
   a. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭하고 스토리지 VM의 루트 볼륨(기본값: *volume-name_root*)을 선택한 다음 * 정책 내보내기 * 아래에 표시되는 정책을 클릭합니다.
   b. 규칙을 추가하려면 * 추가 * 를 클릭합니다.
      - 클라이언트 사양 = 0.0.0.0/0
      - 액세스 프로토콜 = NFS
      - 액세스 세부 정보 = NFS 읽기 전용
4. 호스트 이름 확인을 위해 DNS 구성:
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ DNS * 아래.
   b. DNS 구성이 완료되면 DNS 서버로 전환하고 SMB 서버를 매핑합니다.
      - 정방향(A-Address 레코드) 및 역방향(PTR-포인터 레코드) 조회 항목을 만들어 SMB 서버 이름을 데이터 네트워크 인터페이스의 IP 주소에 매핑합니다.
      - NetBIOS 별칭을 사용하는 경우 별칭 정식 이름(CNAME 리소스 레코드) 조회 항목을 만들어 각 별칭을 SMB 서버의 데이터 네트워크 인터페이스의 IP 주소에 매핑합니다.
5. 필요에 따라 이름 서비스 구성:
   a. 스토리지 > 스토리지 VM * 을 클릭하고 스토리지 VM을 선택한 다음 * 설정 * 을 클릭하고 을 클릭합니다 ⚙ LDAP 또는 NIS의 경우
   b. 이름 서비스 스위치 파일에 변경 내용을 포함합니다. 을 클릭합니다 ✎ 이름 서비스 스위치 * 아래.
6. 필요한 경우 Kerberos 구성: 을 클릭합니다 → Kerberos 타일에서 * 추가 * 를 클릭합니다.
7. 필요한 경우 UNIX 및 Windows 사용자 이름을 매핑하려면 을 클릭합니다 → 이름 매핑 * 에서 * 추가 * 를 클릭합니다.

   이 절차는 사이트에 암시적으로 매핑되지 않는 Windows 및 UNIX 사용자 계정이 있는 경우에만 사용해야 합니다. 즉, 각 Windows 사용자 이름의 소문자 버전이 UNIX 사용자 이름과 일치하는 경우입니다. 이 절차는 LDAP, NIS 또는 로컬 사용자를 사용하여 수행할 수 있습니다. 일치하지 않는 두 사용자 세트가 있는 경우 이름 매핑을 구성해야 합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.