管理授權（僅限叢集管理員）
ONTAP 9

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/manage-licenses-concept.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理授權（僅限叢集管理員） 1
管理授權總覽（僅限叢集管理員） 1
授權類型與授權方法 2
管理授權的命令 3

管理授權（僅限叢集管理員）

管理授權總覽（僅限叢集管理員）

授權是一或多個軟體授權的記錄。在從功能更新到功能更新到版本9.9.1的過程中、授權金鑰會以28個字元的字串形式提供、每個功能有一個金鑰。ONTAP ONTAP ONTAP更新授權金鑰格式的NetApp授權檔案（NLF）已於ONTAP 《》中推出、僅供叢集範圍內的功能使用、例如FabricPool ：

從功能完整的支援升級到功能完整的升級版、所有授權均以NLF形式提供。ONTAP根據ONTAP 您的購買情況、LIF授權可啟用一或多項功能。您可以搜尋系統（控制器）序號、從NetApp支援網站擷取NLF授權。

您可以在NetApp支援網站的* My Support*>* Software Licenses*（需要登入）下、找到初始或附加軟體訂單的授權。如果您無法從「軟體授權」頁面找到授權金鑰、請聯絡您的銷售或支援代表。

利用支援功能的支援、您可以透過下列方式管理功能授權：ONTAP

- 顯示已安裝授權的相關資訊（「系統授權顯示」）
- 在叢集上顯示需要授權的套件及其目前授權狀態（「系統授權狀態顯示」）
- 從叢集或您指定序號的節點刪除授權（「系統授權刪除」）
- 顯示或移除過期或未使用的授權（「系統授權清理」）

利用此功能、您可以透過下列方式監控功能使用量和授權風險：ONTAP

- 以每個節點為基礎、顯示叢集中的功能使用量摘要（「系統功能使用量顯示摘要」）

  摘要包含計數器資訊、例如功能使用的週數、以及上次使用功能的日期和時間。

- 在叢集中以每個節點和每週為單位顯示功能使用狀態（「系統功能使用量顯示歷史記錄」）

  功能使用狀態可以是「未使用」、「已設定」或「使用中」。如果使用資訊無法使用、狀態會顯示「Not -Available」（無法使用）。

- 顯示每個授權套件的授權授權風險狀態（「系統授權權利風險顯示」）

  風險狀態可以是「低」、「中」、「高」、「無牌」或「未知」。風險狀態也包含在AutoSupport 資訊資訊中。授權權利風險不適用於基礎授權套件。

  授權權利風險的評估是使用多種因素、其中可能包括但不限於下列因素：

  - 每個套件的授權狀態
  - 每個授權的類型、到期狀態、以及整個叢集的授權一致性
  - 使用授權套件相關功能如果評估程序判定叢集有授權權利風險、則命令輸出也會建議修正行動。

> 附註：ONTAP 使用System Manager或CLI時、支援28個字元的授權金鑰。不過、如果某項功能安裝了NLF授權、您就無法在NLF授權上安裝28個字元的授權金鑰、以取得相同的功能。如需使用System Manager安裝NLF或授權金鑰的相關資訊、請參閱「啟用新功能」。

"什麼是Data ONTAP 「版本8.2」和「版本8.3」授權總覽和參考資料？"

"如何使用Data ONTAP Support網站驗證支援功能和相關授權金鑰"

"常見問題集：Data ONTAP 更新版本資訊（英文）"

"NetApp：Data ONTAP 不確定權利風險狀態"

授權類型與授權方法

瞭解授權類型和授權方法、有助於管理叢集中的授權。

授權類型

一個套件可以在叢集中安裝下列一或多個授權類型。「系統授權show」命令會顯示套件的已安裝授權類型或類型。

- 標準授權（「license」）

  標準授權是節點鎖定的授權。它是針對具有特定系統序號（也稱為_Controller序號_）的節點發出的。標準授權僅適用於序號相符的節點。

  安裝標準的節點鎖定授權可讓節點享有授權功能。若要讓叢集使用授權功能、至少必須授權一個節點才能使用此功能。在沒有功能應有權利的節點上使用授權功能可能會違反法規。

- 站台授權（「站台」）

  站台授權不會繫結至特定的系統序號。當您安裝站台授權時、叢集中的所有節點都有權使用授權功能。「系統授權show」命令會在叢集序號下顯示站台授權。

  如果您的叢集擁有站台授權、而您從叢集移除節點、則節點不會隨附站台授權、也不再有權使用授權功能。如果您將節點新增至具有站台授權的叢集、則節點會自動獲得站台授權所授予的功能。

- 評估授權（「試用」）

  評估授權是指在一段時間後到期的暫用授權（以「系統授權show」命令表示）。它可讓您在不購買授權的情況下、嘗試特定的軟體功能。這是全叢集的授權、並未繫結至節點的特定序號。

  如果叢集具有套件的評估授權、而您從叢集移除節點、則節點不會隨附評估授權。

授權方法

您可以同時安裝整個叢集的授權（「最短」或「最大」類型）、以及套件的節點鎖定授權（「授權」類型）。因此、安裝的套件在叢集中可以有多種授權類型。但是、對於叢集而言、套件只有一個_licensed方法。「系統授權狀態show」命令的「授權方法」欄位會顯示套件所使用的權利。此命令會決定授權方法、如下所示：

- 如果套件在叢集中只安裝一種授權類型、則安裝的授權類型為授權方法。
- 如果套件在叢集中未安裝任何授權、則授權方法為「無」。
- 如果某個套件在叢集中安裝多種授權類型、則授權方法會依照下列授權類型的優先順序來決定：「許可」、「授權」和「demo」。

例如：

- 如果您擁有站台授權、標準授權及套件評估授權、叢集中套件的授權方法為「站台」。
- 如果您擁有套件的標準授權和評估授權、叢集中套件的授權方法就是「授權」。
- 如果您只有套件的評估授權、叢集中套件的授權方法是「demo」。

管理授權的命令

您可以使用「系統授權」命令來管理叢集的功能授權。您可以使用「系統功能使用」命令來監控功能使用狀況。

如果您想要...	使用此命令...
新增一或多個授權	《系統授權新增》
顯示已安裝授權的相關資訊、例如： • 授權套件名稱與說明 • 授權類型（「show」、「license」或「demo」） • 到期日（若適用） • 套件授權的叢集或節點 • 授權是否安裝在Data ONTAP 不含支援的版本8.2（「legacy」）之前 • 客戶ID	「系統授權展示」 部分資訊僅會在您使用「-instance」參數時顯示。
顯示所有需要授權的套件及其目前授權狀態、包括： • 套件名稱 • 授權方法 • 到期日（如果適用）	「系統授權狀態顯示」
從叢集或您指定序號的節點刪除套件授權	刪除系統授權
顯示或移除過期或未使用的授權	「系統授權清理」
以每個節點為基礎、顯示叢集中的功能使用量摘要	「系統功能使用量顯示摘要」
以每節點和每週為單位顯示叢集中的功能使用狀態	「系統功能使用記錄」

如果您想要...	使用此命令...
顯示每個授權套件的授權權利風險狀態	「系統授權-風險展示」 部分資訊僅會在使用「細節」和「執行個體」參數時顯示。

"指令ONTAP"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。