管理授權（僅限叢集管理員）
ONTAP 9

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/manage-licenses-concept.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理授權（僅限叢集管理員） 1
管理授權總覽（僅限叢集管理員） 1
授權類型與授權方法 2
管理授權的命令 3

管理授權（僅限叢集管理員）

管理授權總覽（僅限叢集管理員）

授權是一或多個軟體授權的記錄。在從功能更新到功能更新到版本9.9.1的過程中、授權金鑰會以28個字元的字串形式提供、每個功能有一個金鑰。ONTAP ONTAP ONTAP更新授權金鑰格式的NetApp授權檔案（NLF）已於ONTAP 《》中推出、僅供叢集範圍內的功能使用、例如FabricPool ：

從功能完整的支援升級到功能完整的升級版、所有授權均以NLF形式提供。ONTAP根據ONTAP 您的購買情況、LIF授權可啟用一或多項功能。您可以搜尋系統（控制器）序號、從NetApp支援網站擷取NLF授權。

您可以在NetApp支援網站的* My Support*>* Software Licenses*（需要登入）下、找到初始或附加軟體訂單的授權。如果您無法從「軟體授權」頁面找到授權金鑰、請聯絡您的銷售或支援代表。

利用支援功能的支援、您可以透過下列方式管理功能授權：ONTAP

- 顯示已安裝授權的相關資訊（「系統授權顯示」）
- 在叢集上顯示需要授權的套件及其目前授權狀態（「系統授權狀態顯示」）
- 從叢集或您指定序號的節點刪除授權（「系統授權刪除」）
- 顯示或移除過期或未使用的授權（「系統授權清理」）

利用此功能、您可以透過下列方式監控功能使用量和授權風險：ONTAP

- 以每個節點為基礎、顯示叢集中的功能使用量摘要（「系統功能使用量顯示摘要」）

  摘要包含計數器資訊、例如功能使用的週數、以及上次使用功能的日期和時間。

- 在叢集中以每個節點和每週為單位顯示功能使用狀態（「系統功能使用量顯示歷史記錄」）

  功能使用狀態可以是「未使用」、「已設定」或「使用中」。如果使用資訊無法使用、狀態會顯示「Not -Available」（無法使用）。

- 顯示每個授權套件的授權授權風險狀態（「系統授權權利風險顯示」）

  風險狀態可以是「低」、「中」、「高」、「無牌」或「未知」。風險狀態也包含在AutoSupport 資訊資訊中。授權權利風險不適用於基礎授權套件。

  授權權利風險的評估是使用多種因素、其中可能包括但不限於下列因素：

  - 每個套件的授權狀態
  - 每個授權的類型、到期狀態、以及整個叢集的授權一致性
  - 使用授權套件相關功能如果評估程序判定叢集有授權權利風險、則命令輸出也會建議修正行動。

> 附註：ONTAP 使用System Manager或CLI時、支援28個字元的授權金鑰。不過、如果某項功能安裝了NLF授權、您就無法在NLF授權上安裝28個字元的授權金鑰、以取得相同的功能。如需使用System Manager安裝NLF或授權金鑰的相關資訊、請參閱「啟用新功能」。

"什麼是Data ONTAP 「版本8.2」和「版本8.3」授權總覽和參考資料？"

"如何使用Data ONTAP Support網站驗證支援功能和相關授權金鑰"

"常見問題集：Data ONTAP 更新版本資訊（英文）"

"NetApp：Data ONTAP 不確定權利風險狀態"

授權類型與授權方法

瞭解授權類型和授權方法、有助於管理叢集中的授權。

授權類型

一個套件可以在叢集中安裝下列一或多個授權類型。「系統授權show」命令會顯示套件的已安裝授權類型或類型。

- 標準授權（「license」）

  標準授權是節點鎖定的授權。它是針對具有特定系統序號（也稱為_Controller序號_）的節點發出的。標準授權僅適用於序號相符的節點。

  安裝標準的節點鎖定授權可讓節點享有授權功能。若要讓叢集使用授權功能、至少必須授權一個節點才能使用此功能。在沒有功能應有權利的節點上使用授權功能可能會違反法規。

- 站台授權（「站台」）

  站台授權不會繫結至特定的系統序號。當您安裝站台授權時、叢集中的所有節點都有權使用授權功能。「系統授權show」命令會在叢集序號下顯示站台授權。

  如果您的叢集擁有站台授權、而您從叢集移除節點、則節點不會隨附站台授權、也不再有權使用授權功能。如果您將節點新增至具有站台授權的叢集、則節點會自動獲得站台授權所授予的功能。

- 評估授權（「試用」）

  評估授權是指在一段時間後到期的暫用授權（以「系統授權show」命令表示）。它可讓您在不購買授權的情況下、嘗試特定的軟體功能。這是全叢集的授權、並未繫結至節點的特定序號。

  如果叢集具有套件的評估授權、而您從叢集移除節點、則節點不會隨附評估授權。

授權方法

您可以同時安裝整個叢集的授權（「最短」或「最大」類型）、以及套件的節點鎖定授權（「授權」類型）。因此、安裝的套件在叢集中可以有多種授權類型。但是、對於叢集而言、套件只有一個_licensed方法。「系統授權狀態show」命令的「授權方法」欄位會顯示套件所使用的權利。此命令會決定授權方法、如下所示：

- 如果套件在叢集中只安裝一種授權類型、則安裝的授權類型為授權方法。
- 如果套件在叢集中未安裝任何授權、則授權方法為「無」。
- 如果某個套件在叢集中安裝多種授權類型、則授權方法會依照下列授權類型的優先順序來決定：「許可」、「授權」和「demo」。

例如：

- 如果您擁有站台授權、標準授權及套件評估授權、叢集中套件的授權方法為「站台」。
- 如果您擁有套件的標準授權和評估授權、叢集中套件的授權方法就是「授權」。
- 如果您只有套件的評估授權、叢集中套件的授權方法是「demo」。

管理授權的命令

您可以使用「系統授權」命令來管理叢集的功能授權。您可以使用「系統功能使用」命令來監控功能使用狀況。

如果您想要...	使用此命令...
新增一或多個授權	《系統授權新增》
顯示已安裝授權的相關資訊、例如： • 授權套件名稱與說明 • 授權類型（「show」、「license」或「demo」） • 到期日（若適用） • 套件授權的叢集或節點 • 授權是否安裝在Data ONTAP 不含支援的版本8.2（「legacy」）之前 • 客戶ID	「系統授權展示」 部分資訊僅會在您使用「-instance」參數時顯示。
顯示所有需要授權的套件及其目前授權狀態、包括： • 套件名稱 • 授權方法 • 到期日（如果適用）	「系統授權狀態顯示」
從叢集或您指定序號的節點刪除套件授權	刪除系統授權
顯示或移除過期或未使用的授權	「系統授權清理」
以每個節點為基礎、顯示叢集中的功能使用量摘要	「系統功能使用量顯示摘要」
以每節點和每週為單位顯示叢集中的功能使用狀態	「系統功能使用記錄」

如果您想要...	使用此命令...
顯示每個授權套件的授權權利風險狀態	「系統授權-風險展示」 部分資訊僅會在使用「細節」和「執行個體」參數時顯示。

"指令ONTAP"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.