# 透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server

ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-hyper-v-sql/volume-config-worksheet-reference.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server . . . . . 1
完成Volume組態工作表 . . . . . 1
完成SMB共用組態工作表 . . . . . 2

# 透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server

## 完成Volume組態工作表

### 這份工作表提供一種簡單的方法、可記錄在建立SQL Server磁碟區和SMB上Hyper-V組態時所需的值。

對於每個Volume、您必須指定下列資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱

  所有磁碟區的SVM名稱都相同。

- Volume名稱
- Aggregate名稱

  您可以在叢集中任何節點上的集合體上建立磁碟區。

- 尺寸
- 交會路徑

建立用於儲存應用程式伺服器資料的磁碟區時、請謹記下列事項：

- 如果根磁碟區沒有NTFS安全樣式、則在建立磁碟區時、必須將安全樣式指定為NTFS。

  根據預設、磁碟區會繼承SVM根磁碟區的安全樣式。

- 磁碟區應設定預設磁碟區空間保證。
- 您可以選擇性地設定自動調整空間大小的管理設定。
- 您應該將確定Snapshot複本空間保留的選項設為「0」。
- 必須停用套用至磁碟區的Snapshot原則。

  如果停用SVM Snapshot原則、則不需要為磁碟區指定Snapshot原則。這些磁碟區會繼承SVM的Snapshot原則。如果SVM的Snapshot原則未停用、且設定為建立Snapshot複本、則您必須在磁碟區層級指定Snapshot原則、而且必須停用該原則。啟用陰影複製服務的備份與SQL Server備份、可管理Snapshot複本的建立與刪除作業。

- 您無法為磁碟區設定負載共用鏡像。

您應選擇要在其中建立應用程式伺服器所使用之共用區的交會路徑、以便共用入口點下方不會有結定的磁碟區。

例如、如果您想要將虛擬機器檔案儲存在四個名為「vol1」、「vol2」、「vol3」和「vol4」的磁碟區、您可以建立範例中所示的命名空間。然後您可以在下列路徑建立應用程式伺服器的共用：「/data1/vol1」、「/data1/vol2」、「/data2/vol3」和「/data2/vol4」。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume       Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- -------------------    -----------
vs1     data1         true     /data1                RW_volume
vs1     vol1          true     /data1/vol1           RW_volume
vs1     vol2          true     /data1/vol2           RW_volume
vs1     data2         true     /data2                RW_volume
vs1     vol3          true     /data2/vol3           RW_volume
vs1     vol4          true     /data2/vol4           RW_volume
```

| 資訊類型 | 價值 |
| --- | --- |
| *Volume 1*：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |
| *Volume 2*：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |
| *Volume 3*：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |
| *Volume 4*：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |
| *Volume 5*：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |
| *Volume 6*：*Volume*名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |
| 其他磁碟區：磁碟區名稱、*Aggregate*、大小、交會路徑 | |

# 完成SMB共用組態工作表

使用這份工作表單來記錄在建立SQL Server和Hyper-V over SMB組態的持續可用SMB共用時所需的值。

## SMB的相關資訊會共用內容和組態設定

對於每個共用區、您必須指定下列資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱

  SVM名稱與所有共用相同

- 共用名稱
- 路徑
- 共用內容

  您必須設定下列兩個共用內容：

  - 《oplocks》
  - 「持續可用」

不得設定下列共用內容：

- 「HomeDirectory屬性」
- 《BranchCache》
- 「存取型列舉」

> 停用變更通知時、Windows 2012 Server不會重新整理檔案總管視窗、導致目錄內容檢視不一致。

  - 必須停用symlink（symlink屬性參數的值必須為null ["]）。

## 共享路徑的相關資訊

如果您使用遠端VSS來備份Hyper-V檔案、則在從Hyper-V伺服器建立SMB連線至儲存虛擬機器檔案的儲存位置時、選擇要使用的共用路徑非常重要。雖然可以在命名空間的任何點建立共用、但Hyper-V伺服器使用的共用路徑不應包含輔助磁碟區。陰影複製作業無法在包含交會點的共用路徑上執行。

建立資料庫目錄結構時、SQL Server無法跨交會。您不應該為包含交會點的SQL Server建立共用路徑。

例如、如果您想要將虛擬機器檔案或資料庫檔案儲存在磁碟區「vol1」、「vol2」、「vol3」和「vol4」、則應在下列路徑建立應用程式伺服器的共用：「/data1/vol1」、「/data1/2」、「/data2/vol2」、「/data2」、「/vol2」。

```
                      Junction                        Junction
Vserver Volume        Active   Junction Path          Path Source
------- ------------ -------- -------------------    -----------
vs1     data1         true     /data1                 RW_volume
vs1     vol1          true     /data1/vol1            RW_volume
vs1     vol2          true     /data1/vol2            RW_volume
vs1     data2         true     /data2                 RW_volume
vs1     vol3          true     /data2/vol3            RW_volume
vs1     vol4          true     /data2/vol4            RW_volume
```

> 雖然您可以在「/data1」和「/data2」路徑上建立共用區以進行管理、但您不得將應用程式伺服器設定為使用這些共用區來儲存資料。

## 規劃工作表

| 資訊類型 | 價值 |
| --- | --- |
| *Volume 1*：*SMB*共用名稱和路徑 | |
| *Volume 2*：*SMB*共用名稱和路徑 | |
| _Volume 3：SMB共用名稱和路徑 | |
| *Volume 4*：*SMB*共用名稱與路徑 | |
| *Volume 5*：*SMB*共用名稱和路徑 | |
| _Volume 6：SMB共用名稱和路徑 | |
| *Volume 7*：*SMB*共用名稱與路徑 | |
| 其他磁碟區：*SMB*共用名稱和路徑 | |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.