管理追蹤

NetApp SMI-S Provider

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/smis-provider/reference-trace-setting-values.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理追蹤 1
指定追蹤設定 1
指定追蹤檔案大小 2
指定儲存的追蹤檔案數目 3

管理追蹤

您可以設定SMI-S Provider管理追蹤檔案的方式、例如指定要追蹤的元件、要寫入追蹤訊息的目標、追蹤層級、以及追蹤檔案位置。

指定追蹤設定

啟用追蹤功能對於收集疑難排解資訊非常重要。不過、啟用追蹤功能可能會影響效能、因此請仔細考慮必須追蹤的項目、以及啟用追蹤功能所需的時間。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 視情況指定各種追蹤設定：

行動	命令
指定要追蹤的元件	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s traceComponents=*Components*-p**"
指定追蹤功能	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s traceFacility =_Facility _-p**
指定追蹤檔的位置	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s traceFilePath=*path_name*-p**
指定追蹤層級	Check Alignment of PHs>"**cimconfig -s tracelevel=*level*-p**

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

追蹤設定值

您可以指定要追蹤的元件、追蹤目標及追蹤層級。或者、如果您不想使用預設的追蹤檔名稱和位置、也可以變更追蹤檔的名稱和位置。

您可以設定下列追蹤設定：

- 追蹤元件

  指定要追蹤的元件。依預設、會追蹤所有元件。

- 追蹤設施

  指定要寫入追蹤訊息的目標：

  - 檔案

    這是預設值、指定追蹤訊息會寫入至由traceFilePath組態選項指定的檔案。

  - 記錄

    指定追蹤訊息會寫入cimserver_standard記錄檔。

- 追蹤檔案路徑

  指定追蹤檔的位置。依預設、追蹤檔名為「cimserver.TRC」、位於「追蹤」目錄中。

- 追蹤層級

  指定追蹤層級。依預設、追蹤功能會停用。

追蹤層級	追蹤寫入的訊息
0	追蹤功能已停用。
1.	重度訊息和記錄訊息。
2.	基本流程追蹤訊息（低資料詳細度）
3.	功能間邏輯流程（中度資料詳細資料）
4.	高資料詳細度
5.	高資料詳細度+方法進出

指定追蹤檔案大小

如果啟用追蹤、預設追蹤檔案大小上限為100 MB。您可以設定環境變數「PEGAS_TRAD_file_Size'」來增加或減少追蹤檔案大小上限。追蹤檔案大小的值可以是10 MB到2 GB。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。

2. 建立名為「PEGUS_TRAD_file_SIZE」的系統或使用者環境變數、並以位元組為單位建立新的追蹤檔案大小。

   _Windows文件_有更多關於建立環境變數的資訊。

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

指定儲存的追蹤檔案數目

如果啟用追蹤、預設會儲存七個追蹤檔。如果需要儲存更多追蹤檔、您可以設定環境變數「PEGAS_TRACE_file_NUM」來增加儲存的追蹤檔數量上限。如果您增加所儲存的追蹤檔案數目上限、則必須確保系統的硬碟空間足以容納追蹤檔案。

開始之前

- 您必須已擁有系統管理員的登入認證。
- 您必須已以系統管理員身分登入主機系統。

如果啟用追蹤、追蹤資訊會寫入「cimserver.TRC」檔案。追蹤檔案會旋轉。當「cimserver.TRC」達到最大追蹤檔案大小時、其內容會移至「cimserver.TRC」檔案。依預設、「n」是介於0到5之間的值。如果您需要儲存更多追蹤檔、請增加「*n*」的值。

步驟

1. 存取NetApp SMI-S Provider。
2. 使用新儲存的追蹤檔數建立名為「PEGAS_TRACE_file_NUM」的系統或使用者環境變數。

   _Windows文件_有更多關於建立環境變數的資訊。

3. 重新啟動CIM伺服器：

   ‘* SMI cimserver REALT*’

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。