CLI參考

Snap Creator Framework

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snap-creator-framework/installation/reference_cli_command_for_creating_cluster_roles.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

CLI參考 1
CLI命令、可在叢集Data ONTAP 式的功能表中為Snap Creator使用者建立角色 1

CLI參考

本節包含從命令列介面使用Snap Creator的參考資訊。

CLI命令、可在叢集Data ONTAP 式的功能表中為Snap Creator使用者建立角色

在叢集Data ONTAP 式功能表中建立Snap Creator使用者時、您必須執行各種命令、為新的叢集使用者或SVM使用者建立角色。

用於建立叢集角色的CLI命令

下表列出為新叢集使用者建立角色所需的命令。

命令目錄名稱	要執行的命令
叢集身分識別顯示	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "cluster identity show"-vserver clus3240rre
活動	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱"EVATE"-vserver clus3240rre
事件組態	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱"EVENT config"-vserver clus3240rre
事件目的地	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱「事件目的地」-vserver clus3240rre
事件記錄	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱「事件記錄」-vserver clus3240rre
事件郵件記錄	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱「事件郵件記錄」-vserver clus3240rre
活動路由	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "EVENT route"-vserver clus3240rre
事件snmphistory	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱「事件snmphistory」-vserver clus3240rre
事件狀態	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱「事件狀態」-vserver clus3240rre
LUN註釋	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "LUN Comment"-vserver clus3240rre

命令目錄名稱	要執行的命令
LUN建立	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "lun cree"-vserver clus3240rre
LUN刪除	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "LUN delete"-vserver clus3240rre
LUN幾何資料	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄「LUN幾何資料」-vserver clus3240rre
新增LUN igroup	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "LUN igroup add"-vserver clus3240rre
建立LUN igroup	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "LUN igroup cree"-vserver clus3240rre
LUN igroup集	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱"LUN igroup Set"-vserver clus3240rre
LUN igroup顯示	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "LUN igroup show"-vserver clus3240rre
LUN對應	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱"LUN map"-vserver clus3240rre
LUN對應顯示	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄「LUN mappping show」-vserver clus3240rre
LUN修改	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "lun modify"-vserver clus3240rre
LUN搬移	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "LUN move"-vserver clus3240rre
LUN離線	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄名稱"lun offline"-vserver clus3240rre
LUN連線	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄「LUN online」-vserver clus3240rre
LUN大小調整	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "LUN resize"-vserver clus3240rre
LUN顯示	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "LUN show"-vserver clus3240rre

命令目錄名稱	要執行的命令
LUN取消對應	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄名稱"LUN unmap"-vserver clus3240rre
網路	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "network"-vserver clus3240rre
顯示網路FCP介面卡	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "network FCP Adapter show"-vserver clus3240rre
網路介面顯示	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "network interface show"-vserver clus3240rre
安全登入角色展示	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄名稱「安全登入角色show」-vserver clus3240rre
安全登入秀	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄「安全登入show」-vserver clus3240rre
SnapMirror	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "SnapMirror"-vserver clus3240rre
儲存Aggregate	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄名稱「儲存Aggregate」-vserver clus3240rre
系統授權展示	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "system license show"-vserver clus3240rre
系統節點	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "system node"-vserver clus3240rre
系統節點AutoSupport 不一樣	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "system node" AutoSupport -vserver clus3240rre
系統節點AutoSupport 可叫用	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "system node" AutoSupport -vserver clus3240rre
系統節點顯示	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄名稱「system node show」-vserver clus3240rre
系統節點執行中	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "system node"-vserver clus3240rre

命令目錄名稱	要執行的命令
系統服務NDMP	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "system services NDMP（系統服務NDMP）-vserver clus3240rre
版本	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱"ve"-vserver clus3240rre
版本	安全性登入角色create -role bainew1 -vserver SnapCreator -cmd目錄名稱"version"-access readonly
建立Vserver匯出原則規則	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver EXP出口 原則規則cree"-vserver clus3240rre
顯示Vserver匯出原則規則	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver EXPer-policy rRule show"-vserver clus3240rre
Vserver匯出原則顯示	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver EXPON-policy show"-vserver clus3240rre
Vserver FCP	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄名稱"vserver fc"-vserver Snapcreator -vserver clus3240rre
Vserver FCP啟動器顯示	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱「vserver FCP啟動器show」-vserver clus3240rre
Vserver FCP顯示	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱「vserver FCP show」-vserver clus3240rre
Vserver FCP狀態	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver FCP STATUS"-vserver clus3240rre
顯示Vserver iSCSI連線	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱「vserver iSCSI connection show」-vserver clus3240rre
Vserver iSCSI	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱"vserver iSCSI"-vserver Snapcreator -vserver clus3240rre
加入Vserver iSCSI介面存取清單	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver iSCSI介面存取清單add"-vserver clus3240rre
Vserver iSCSI介面存取清單顯示	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver iSCSI介面存取清單show"-vserver clus3240rre

命令目錄名稱	要執行的命令
Vserver iSCSI節點名稱	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver iSCSI nodename"-vserver clus3240rre
Vserver iSCSI工作階段顯示	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄名稱"vserver iSCSI session" show -vserver clus3240rre
Vserver iSCSI展示	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱「vserver iSCSI show」-vserver clus3240rre
Vserver iSCSI狀態	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱「vserver iSCSI狀態」-vserver clus3240rre
Vserver NFS	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver nfs"-vserver Snapcreator -vserver clus3240rre
Vserver NFS狀態	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver NFS STATUS"-vserver clus3240rre
Vserver選項	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱「vserver options」-vserver clus3240rre
Vserver服務UNIX群組建立	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver services name-service unix-group cree"-vserver clus3240rre
Vserver服務UNIX使用者建立	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver services name-service UNIX使用者cree"-vserver clus3240rre
Vserver服務UNIX群組展示	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver services name-service unix-group show"-vserver clus3240rre
Vserver服務UNIX使用者展示	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "vserver services name-service unix-user show"-vserver clus3240rre
Vserver展示	角色建立-role CRBAC_New -cmd目錄名稱「vserver show」-vserver clus3240rre
Volume自動調整大小	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "volume autosize"-vserver clus3240rre
建立Volume Clone	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄名稱「volume clone create」-vserver clus3240rre

命令目錄名稱	要執行的命令
Volume建立	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "volume cree"-vserver clus3240rre
Volume銷毀	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "volume destro"-vserver clus3240rre
Volume效率關閉	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄「Volume Efficiate Off」-vserver clus3240rre
上的Volume效率	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄「Volume Efficiate on」-vserver clus3240rre
Volume效率表現	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "volume Efficiate show"-vserver clus3240rre
磁碟區效率開始	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "volume Efficiate start"-vserver clus3240rre
Volume檔案	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "volume file"-vserver clus3240rre
建立Volume檔案複製	角色create -role CRBAC_New -cmd目錄名稱「volume file clone create」-vserver clus3240rre
Volume檔案show-disk-usage	角色create -role bainew1 -vserver SnapCreator -cmd目錄名稱「volume file show-disme-usage」-access all
Volume修改	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "volume modify"-vserver clus3240rre
Volume離線	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "volume offline"-vserver clus3240rre
Volume Show	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "volume show"-vserver clus3240rre
Volume大小	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "volume size"-vserver clus3240rre
建立Volume Snapshot快照	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "volume snapshot cree"-vserver clus3240rre

命令目錄名稱	要執行的命令
Volume卸載	角色create -role CRBAC_New -cmd dirname "volume unmount」-vserver clus3240rre

用於建立**SVM**角色的**CLI**命令

下表列出建立新SVM使用者角色所需的命令。

命令目錄名稱	要執行的命令
附加使用者	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"adduser"-vserver Snapcreator
事件generate-autosup-log	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄"事件generate-autosup-log"-vserver Snapcreator
LUN註釋	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「LUN Comment」-vserver Snapcreator
LUN建立	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「LUN create」-vserver Snapcreator
LUN刪除	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「LUN DELETE」-vserver Snapcreator
LUN幾何資料	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「LUN幾何資料」-vserver Snapcreator
新增LUN igroup	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"LUN igroup add"-vserver Snapcreator
建立LUN igroup	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"LUN igroup cree"-vserver Snapcreator
LUN igroup集	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「LUN igroup set」-vserver Snapcreator
LUN igroup顯示	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"LUN igroup show"-vserver Snapcreator
LUN對應	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"LUN map"-vserver Snapcreator
LUN對應顯示	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「LUN mapping show」-vserver Snapcreator

命令目錄名稱	要執行的命令
LUN修改	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「LUN modify」-vserver Snapcreator
LUN搬移	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"LUN move"-vserver Snapcreator
LUN離線	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「LUN offline」-vserver Snapcreator
LUN連線	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「LUN online」-vserver Snapcreator
LUN大小調整	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「LUN resize」-vserver Snapcreator
LUN顯示	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「LUN show」-vserver Snapcreator
LUN取消對應	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「LUN UNMAP」-vserver Snapcreator
網路	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「network」-vserver SnapCreator
網路連線	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄"網路連線"-vserver SnapCreator
網路連線作用中	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄"網路連線作用中"-vserver SnapCreator
網路連線聆聽秀	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄"網路連線偵聽show "-vserver SnapCreator
網路介面	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄"網路介面"-vserver SnapCreator
網路路由群組	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄"網路路由群組"-vserver SnapCreator
還原檔案	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「reet-file」-vserver Snapcreator
SnapMirror	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「SnapMirror」-vserver SnapCreator

命令目錄名稱	要執行的命令
版本	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「version」-vserver Snapcreator
Volume	角色建立-role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「volume」
Volume自動調整大小	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd dirname "volume autosize"-vserver Snapcreator
Volume複製	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"volume clone"-vserver Snapcreator
建立Volume Clone	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「volume clone create」-vserver Snapcreator
Volume建立	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「volume create」-vserver Snapcreator
Volume銷毀	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd dirname "volume destro"-vserver Snapcreator
Volume效率關閉	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「Volume Efficiance Off」-vserver Snapcreator
上的Volume效率	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「Volume Efficiance on」-vserver Snapcreator
磁碟區效率開始	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「volume Efficiance start」-vserver Snapcreator
Volume效率表現	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「volume Efficiance show」-vserver Snapcreator
Volume檔案	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「Volume file」-vserver Snapcreator
Volume檔案複製	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「Volume file clone」-vserver Snapcreator
建立Volume檔案複製	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「volume file clone crede"-vserver Snapcreator
Volume修改	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「volume modify」-vserver Snapcreator

命令目錄名稱	要執行的命令
Volume掛載	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"volume mount"-vserver Snapcreator
Volume離線	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「volume offline」-vserver Snapcreator
Volume Show	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd dirname "volume show"-vserver Snapcreator
Volume大小	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd dirname "volume size"-vserver Snapcreator
建立Volume Snapshot快照	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「volume snapshot create」-vserver Snapcreator
Volume Snapshot刪除	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「volume snapshot delete」-vserver Snapcreator
Volume Snapshot還原	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「Volume snapshot RESTORE」-vserver Snapcreator
Volume卸載	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「volume unmount」-vserver Snapcreator
顯示Vserver匯出原則規則	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver匯出原則規則show"-vserver Snapcreator
Vserver匯出原則顯示	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver EXPORT原則show"-vserver Snapcreator
Vserver FCP	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver fCP"-vserver Snapcreator
Vserver FCP啟動器顯示	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「vserver FCP啟動器show」-vserver Snapcreator
Vserver FCP顯示	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver FCP show"-vserver Snapcreator

命令目錄名稱	要執行的命令
Vserver FCP狀態	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver FCP STATUS"-vserver Snapcreator
Vserver iSCSI	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver iSCSI"-vserver Snapcreator
顯示Vserver iSCSI連線	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver iSCSI connection show"-vserver Snapcreator
加入Vserver iSCSI介面存取清單	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄「vserver iSCSI介面存取清單add」-vserver Snapcreator
Vserver iSCSI介面存取清單顯示	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄"vserver iSCSI介面存取清單show"-vserver Snapcreator
Vserver iSCSI iSNS查詢	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver iSCSI siscs query"-vserver Snapcreator
Vserver iSCSI節點名稱	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver iSCSI nodename"-vserver Snapcreator
Vserver iSCSI工作階段顯示	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「vserver iSCSI工作階段show」-vserver Snapcreator
Vserver iSCSI展示	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver iSCSI show"-vserver Snapcreator
Vserver iSCSI狀態	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver iSCSI STATUS"-vserver Snapcreator
Vserver NFS	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver nfs"-vserver Snapcreator
Vserver NFS狀態	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver NFS STATUS"-vserver Snapcreator
顯示Vserver服務DNS主機	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱「vserver services name-service DNS hosts show」-vserver SnapCreator

命令目錄名稱	要執行的命令
Vserver服務UNIX群組建立	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver services name-service unix-group cred"-vserver Snapcreator
Vserver服務UNIX群組展示	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver services name-service unix-group show"-vserver Snapcreator
Vserver服務UNIX使用者建立	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver services name-service unix-usercred"-vserver Snapcreator
Vserver服務UNIX使用者展示	角色create -role VsERVERRBACROLE_New -cmd目錄名稱"vserver services name-service unix-user show"-vserver Snapcreator

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。