子操作系统的 SnapDrive for UNIX 中的配置信息

Snapdrive for Unix

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/solaris/task_configuring_virtual_storage_console_in_snapdrive_for_unix.html on January 31, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

子操作系统的 SnapDrive for UNIX 中的配置信息 1
配置适用于 UNIX 的 SnapDrive 的虚拟存储控制台 1
指定 Virtual Storage Console 的登录信息 1
验证 Virtual Storage Console 的登录信息 2
删除 Virtual Storage Console 的用户登录名 3

子操作系统的 SnapDrive for UNIX 中的配置信息

您必须在子操作系统中配置存储系统和 Virtual Storage Console 以配置 RDM LUN 。

要与 Virtual Storage Console 进行通信以配置 RDM LUN ，需要登录信息。配置完成后， SnapDrive for UNIX 允许您在子操作系统中创建 RDM LUN 。

配置适用于 UNIX 的 SnapDrive 的虚拟存储控制台

您必须将 Virtual Storage Console 配置为访问存储系统，并使用分配给存储系统的登录名和密码。

确保 Virtual Storage Console 安装在 VMware vCenter 所在的 Windows 系统中。

步骤

1. 在 * vCenter 主页 * 视图中的 * 解决方案和应用程序 * 下，单击 * NetApp 虚拟控制台 * 屏幕中的 * NetApp * 。
2. 单击 * 备份和恢复 * ，然后单击 * 设置 * 以查看存储系统条目。
3. 如果没有存储系统条目，请单击 * 添加 * 以在 Virtual Storage Console 中添加所需的存储系统。

   此时将显示 * 添加存储系统 * 对话框。

4. 在 * 添加存储系统 * 窗口中，输入存储系统的 IP 地址，用户名和密码。然后单击 * 确定 * 。

   存储系统现在已准备好与虚拟存储控制台进行通信。

   - 相关信息 *

验证 Virtual Storage Console 的登录信息

删除 Virtual Storage Console 的用户登录名

SnapDrive for UNIX 中支持 VMware VMotion

配置选项及其默认值

配置 RDM LUN 的注意事项

由 SnapDrive 管理的 RDM LUN 的限制

安装 SnapDrive for UNIX 的子操作系统准备工作

指定 Virtual Storage Console 的登录信息

必须在适用于 UNIX 的 SnapDrive 中配置虚拟存储控制台，以便在子操作系统中配置 RDM LUN 。但是，有一个用户名和密码允许 SnapDrive for UNIX 访问虚拟存储控制台。Virtual Storage Console 不会对这些登录凭据进行身份验证。

确保已为 Virtual Storage Console 配置 vCenter 。

步骤

1. 输入以下命令：

   ` * SnapDrive 配置集 -viadmin <user> <vadmin_name>*`

   ` *user*` 是虚拟接口系统的用户名。

   ` *viadmin_name*` 是虚拟接口系统的名称或 IP 地址。

2. 在提示符处，输入密码（如果有）。

   > 如果尚未设置任何密码，请按
   >
   > ` * 输入 *`
   >
   > （空值）。

   此示例将为虚拟接口设置一个名为 `sdadmin` 的用户：

   ```
   guest# snapdrive config set -viadmin sdadmin ruffleskin
   Password for sdadmin:
   Retype Password:
   ```

   SnapDrive for UNIX 现在可以在子操作系统中配置 RDM LUN 。

   > 如果您要配置新的虚拟接口，则现有虚拟接口详细信息将被覆盖，因为 SnapDrive for UNIX 允许您仅为子操作系统配置一个虚拟接口。

验证 Virtual Storage Console 的登录信息

您可以使用 SnapDrive config list` 命令验证是否已在适用于 UNIX 的 SnapDrive 中配置虚拟接口。

步骤

1. 输入以下命令： SnapDrive config list`

   此命令显示 SnapDrive for UNIX 中指定的用户名或虚拟接口。此操作不会显示虚拟接口系统的密码。

   以下示例显示了与名为 ruffleskin 的虚拟接口对应的用户。

```
# snapdrive config list
user name    appliance name   appliance type
-----------------------------------------------
root       rumplestiltskins   StorageSystem
sdadmin    ruffleskin        VirtualInterface
```

删除 Virtual Storage Console 的用户登录名

您可以通过执行 SnapDrive config delete` 命令来删除虚拟接口的用户登录名。

确保已在 vCenter 中配置 Virtual Storage Console 。

步骤

1. 输入以下命令：

   ` * SnapDrive 配置 delete *appliation_name**`

   ` 设备名称 _` 是虚拟接口系统的名称或 IP 地址。

   SnapDrive for UNIX 会删除您指定的虚拟接口的用户名或密码登录信息。

   > 要使 SnapDrive for UNIX 能够访问虚拟接口，必须指定新的用户登录名。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.