安装SnapManager for Hyper-V的要求列表

SnapManager for Hyper-V

NetApp
June 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-hyper-v/reference_snapmanager_for_hyper_v_licensing_for_ontap.html on June 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装SnapManager for Hyper-V的要求列表 . . . 1
Hyper-V父主机要求 . . . 1
SnapManager for Hyper-V下载 . . . 1
存储系统要求 . . . 1
licenses . . . 1
凭据 . . . 1
服务帐户和身份验证要求 . . . 1
Web服务端口号 . . . 1
适用于ONTAP 的SnapManager for Hyper-V许可 . . . 1
Hyper-V父主机要求 . . . 2
Windows Server环境的修补程序要求 . . . 3
许可证要求 . . . 3
使用远程主机安装向导的要求 . . . 4

安装SnapManager for Hyper-V的要求列表

在安装SnapManager for Hyper-V之前、您的环境必须满足所有硬件、软件、ONTAP 和许可要求如果不满足最低Windows操作系统和.Net 4.5的要求、安装程序将停止。

Hyper-V父主机要求

Hyper-V父主机必须运行Windows Server 2008 R2或更高版本。您必须在父主机上启用Hyper-V角色。Hyper-V父主机上必须安装SnapDrive 7.1 for Windows或更高版本。

SnapManager for Hyper-V下载

您必须已从NetApp支持站点下载适用于Hyper-V的SnapManager 软件。

存储系统要求

存储系统必须运行相应版本的ONTAP 软件。您可以使用基于主机的许可或存储系统许可来安装SnapManager for Hyper-V

licenses

要运行适用于Hyper-V的SnapManager 、您必须具有相应的许可证

凭据

要安装和运行适用于Hyper-V的SnapManager 、您必须具有相应的凭据

服务帐户和身份验证要求

您必须具有服务帐户、并且必须满足身份验证要求。您必须能够使用服务帐户登录到主机、并且该帐户必须具有管理权限。

Web服务端口号

您必须具有可用的Web服务net.tcp端口号。默认端口号为808。在集群上安装SnapManager for Hyper-V时、必须确保所有节点使用相同的端口号。

适用于ONTAP 的SnapManager for Hyper-V许可

SnapManager for Hyper-V许可取决于您使用的ONTAP 版本。

对于基于主机的许可和基于存储的许可、您必须使用Data ONTAP 8.0或更高版本。

您必须使用MultiStore (vFiler单元)的Data ONTAP 8.2或更高版本与SnapManager for Hyper-V结合使用

如果您使用的是8.2之前的Data ONTAP 版本、则某些操作会受到一些限制。

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

"NetApp 文档： SnapDrive for Windows （当前版本）"

Hyper-V父主机要求

Hyper-V父主机是启用了Hyper-V角色的物理服务器。包含虚拟机的主机服务器将添加到SnapManager for Hyper-V中以进行保护和恢复。要安装和运行所有适用于Hyper-V的SnapManager 软件组件、您必须确保Hyper-V父主机满足最低操作系统和Hyper-V要求。

- 支持的操作系统

  SnapManager for Hyper-V可在以下操作系统上运行：

  - Windows Server 2008 R2 SP1
  - Windows Server 2012 R2
  - Windows Server 2012
  - Windows Server 2016
  - Windows Server 2019

- 支持的管理控制台操作系统

  管理控制台必须运行以下操作系统：

  - Windows Server 2008 R2 SP1
  - Windows Server 2012 R2
  - Windows Server 2012
  - Windows Server 2016
  - Windows Server 2019

- * Hyper-V要求*

  有关详细信息、请参见Microsoft TechNet库中的Hyper-V入门信息。

- 国际化支持

  SnapManager for Hyper-V已在德语和日语操作系统上进行了测试。

- 相关信息 *

"Microsoft TechNet：Hyper-V"

"NetApp 互操作性表工具"

Windows Server环境的修补程序要求

您必须手动在Microsoft Windows Server操作系统环境中安装修补程序。

> 有关Windows Server 2016和Windows Server 2019的要求、请参见 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/hyper-v-on-windows-server:

对于Windows Server 2012、需要以下修补程序：

- "KB2770917"
- "KB2779768"

对于Windows Server 2008 R2、需要以下修补程序：

- "974909"
- "KB95354"
- "KB2637197"

对于Windows Server 2008 R2 SP1、需要以下修补程序：

- "KB2263829"
- "KB2637197"

这些是最低修补程序级别。

许可证要求

要运行SnapManager for Hyper-V、您必须在安装许可证期间选择基于主机的许可证或存储系统许可证。

SnapManager 套件许可证

Windows主机系统上需要SnapManager 套件许可证。您可以选择基于主机的许可或存储系统许可。

按服务器许可证

这也称为基于主机的许可。如果选择基于主机的许可、则必须在安装期间提供SnapManager 套件许可证密钥、您可以稍后根据需要进行更改。您可以在安装后通过单击SnapManager for Hyper-V欢迎窗口中的*许可证设置*来更改许可证密钥。每个父主机都需要一个SnapManager 套件许可证。

每个存储系统许可证

这也称为存储系统许可。如果选择存储系统许可、则必须将SnapManager 套件许可证添加到所有存储系统、才能运行SnapManager for Hyper-V操作。

按客户端系统许可证

在安装管理控制台时、应使用此许可选项。

使用远程主机安装向导的要求

在使用远程主机安装向导在主机或节点上远程安装SnapManager for Hyper-V之前、您必须收集一些必需的主机详细信息。

您可以从保护窗口的操作窗格访问远程主机安装向导。您可以通过它在独立节点或主机以及集群节点或主机上远程安装或卸载SnapManager for Hyper-V。

如果您添加的主机没有适用于Hyper-V的SnapManager 、则添加主机向导会提示您将其安装在主机上。

- 安装或卸载

  您必须选择是使用向导在主机或节点上远程安装还是卸载SnapManager for Hyper-V。

- 按服务器或存储

  您必须选择是按服务器还是按存储安装SnapManager for Hyper-V。

- *主机名/IP

  您必须提供要安装SnapManager for Hyper-V的主机的名称或IP地址您可以选择*浏览…*来浏览主机或节点。

- * 端口 *

  您必须提供端口号才能连接到主机或节点。

- * SMHV许可证密钥*

  您必须提供SnapManager for Hyper-V许可证密钥。

- * SDW许可证密钥*

  您必须提供SnapDrive for Windows许可证密钥。

- * 用户名 *

  您必须使用domain\username格式提供主机或节点管理员级别的用户名。

- * 密码 *

  您必须输入主机或节点密码。

- 确认密码

  您必须重新输入主机或节点密码以进行确认。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。