访问 SnapManager

SnapManager Oracle

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/task_verifying_the_snapmanager_windows_host_server_status.html on May 03, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

访问 SnapManager 1
启动 SnapManager 主机服务器 1
使用 SnapManager 命令 1
启动 SnapManager 图形用户界面 2
使用 Java Web Start 下载并启动图形用户界面 2

访问 SnapManager

您可以使用命令行界面（CLI）或图形用户界面（GUI）访问 SnapManager 。

您可以通过以下方式执行不同的 SnapManager 操作：

- 在与数据库主机位于同一网络的主机上的命令行界面中输入命令。

  有关所有命令的列表及其选项和参数的说明，请参见命令参考一章。

  要访问命令行界面，请单击 * 开始 * > * 所有程序 * > * NetApp * > * 适用于 Oracle* 的 SnapManager > * 启动 SMO 命令行界面（CLI）* 。

- 通过在与数据库主机位于同一网络的主机上访问 GUI 。

  GUI 提供了简单易用的向导，可帮助您执行不同的操作。

- 相关信息 *

SnapManager for Oracle 命令参考

启动 SnapManager 主机服务器

您可以使用 Windows 服务启动 SnapManager 服务器。

1. 单击 * 开始 * > * 控制面板 * > * 管理工具 * > * 服务 * 。
2. 在服务窗口中，选择适用于 Oracle 的 NetApp SnapManager 3.3 。
3. 您可以通过以下三种方式之一启动服务器：
   - 在左侧面板中，单击 * 启动 * 。
   - 右键单击适用于 Oracle 的 NetApp SnapManager 3.3 ，然后从下拉菜单中选择 * 启动 * 。
   - 双击适用于 Oracle 的 NetApp SnapManager 3.3 ，然后在属性窗口中，单击 * 启动 * 。

验证 SnapManager 主机服务器状态

要执行命令或启动 SnapManager 操作，服务器必须正在运行。在执行任何操作之前，您必须验证服务器的状态。

1. 在服务窗口中，选择适用于 Oracle 的 SnapManager 3.3 。
2. 在状态列中查看状态。

使用 SnapManager 命令

启动 SnapManager 主机服务器后，您可以通过在主机上的提示符处输入命令来使用 SnapManager 。

1. 要执行操作，请执行以下操作：
    - 对于 Windows 主机，请转到 * 开始 * > * 所有程序 * > * NetApp* > * SnapManager for Oracle* > * 启动 SMO 命令行界面（命令行界面） *

启动 SnapManager 图形用户界面

如果主机上安装了 SnapManager ，请从程序列表中选择程序，以启动 SnapManager 的图形用户界面（图形用户界面）。

- 确保已启动 SnapManager 服务器。

您可以通过以下方式之一启动 SnapManager 图形用户界面：

- 在 SnapManager 主机中，单击 * 开始 * > * 所有程序 * > * NetApp * > * 适用于 Oracle* 的 SnapManager > * 启动 SMO GUI* 。
- 如果主机上未安装 SnapManager ，请使用 Java Web Start ，它会下载 SnapManager 组件并启动 GUI 。
- 相关信息 *

使用 Java Web Start 下载并启动图形用户界面

使用 Java Web Start 下载并启动图形用户界面

如果主机上未安装 SnapManager ，则可以使用 Java Web Start 。Java Web Start 将下载 SnapManager 组件并启动图形用户界面（ GUI ）。支持的 JRE 版本为 1.5 ， 1.6 和 1.7 。

您必须确保满足以下条件：

- SnapManager 服务器正在运行。
- 此时将打开 Web 浏览器窗口。
    a. 在 Microsoft Internet Explorer Web 浏览器窗口中，输入 https://smo-server.domain.com:port。

    smo-server.domain.com 是安装 SnapManager 的完全限定主机名和域， port 是 SnapManager 服务器的侦听端口（默认为 272.14 ）。

    > 您必须在浏览器窗口中输入 https 。

    显示消息 There is a problem with the site’s security certificate" …Do you want to proceed ？ 将显示

    b. 单击 * 是 * 或 * 继续 * 。

    c. 单击标记为 Click here to download and install JRE 6.0 and the application 的链接。

    标记为 Download Java Web Start 的链接，并显示消息 This site might requireed the following ActiveX control ： Java Plug-in 1.6"… " 此时将显示 Click here to install 。

    d. 在安装窗口中，执行以下步骤：

i. 单击标记为 Click here to install… 的消息

   此时将显示一个 * 安装 Active X Control* 菜单。

ii. 选择 * 安装 Active X Control…* 。

   包含以下文本的消息 Internet Explorer - Security Warning： "Do you want to install this software？名称：此时将显示 Java 插件 1.6 。

iii. 单击 * 安装 * 。

   此时将显示一个 "Java Plug-in 1.6." 窗口，用于安装 J2SE Runtime Environment 1.6 。

iv. 单击 * 安装 * 。

此时将显示一个窗口，要求您安装 J2SE Runtime Environment 1.6 。

e. 在安装窗口中，执行以下步骤：

   i. 在 License Agreement 页面上，选择 * 我接受许可协议中的条款 * ，然后单击 * 下一步 * 。
   ii. 在设置类型页面上，选择 * 典型 * 并单击 * 下一步 * 。
   iii. 在安装完成窗口中，单击 * 完成 * 。

      SnapManager 开始下载。

出现文件下载对话框，并显示消息是否要保存此文件？此时将显示 application.jnlp 。

f. 在文件下载窗口中，执行以下步骤：

   i. 在 Windows 客户端上安装最新版本的 JRE 1.6 。
   ii. 运行以下命令以验证是否已安装 Java： java -version

      输出应指示 Java 版本 1.6.0_24 （即 Java 1.6 ）或更高版本。

   iii. 使用 Java Web Start Launcher 程序将 Windows 配置设置更改为始终打开扩展名为 jnlp 的文件。

      更改 Windows 配置设置的步骤因所使用的 Windows 版本而异。

   iv. 输入您在步骤 1 中指定的 SnapManager URL 。

      此时将在 Windows 客户端上开始下载 SnapManager ，并显示警告 - 安全对话框。

g. 执行以下步骤：

消息内容和按钮标签因平台而异。

   i. 在警告 - 安全性对话框中，单击 * 是 * 。

      此时将显示一个对话框。

   ii. 在主机名不匹配对话框中，单击 * 运行 * 。

此时将显示警告 - 安全性对话框，其中包含有关 SnapManager 应用程序签名的消息。

iii. 单击 * 运行 * 。

标题为 "Java 安装程序 - 安全警告 " 的对话框以及消息警告安全性 - 应用程序的数字签名存在错误。是否要运行此应用程序，将显示。

iv. 单击 * 运行 * 。

浏览器将下载并启动适用于 Oracle 图形用户界面的 SnapManager 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.