# 個のボリューム

## SolidFire Active IQ

NetApp
August 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/solidfire-active-iq/task_active_iq_volumes_overview.html on August 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

個のボリューム . . . . . 1
個のボリューム . . . . . 1
アクティブなボリューム . . . . . 1
SnapshotとSnapshotスケジュール . . . . . 4

# 個のボリューム

## 個のボリューム

選択したクラスタのサイドパネルからアクセス可能な* Volumes *ページでは、クラスタでプロビジョニングされているボリュームに関する情報を表示できます。ボリューム情報のカテゴリごとに、表形式またはグラフ形式で表示されます。

表示される内容については、* Volumes *ページを参照してください。

- "アクティブなボリューム"
- "SnapshotとSnapshotスケジュール"

### 詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

## アクティブなボリューム

ボリューム*ページでは、アクティブなボリューム、個々のボリューム、パフォーマンスグラフに関する詳細を確認できます。

- [View active volume details]
- [View individual volume details]
- [View individual volume performance graphs]

### アクティブなボリュームの詳細を表示します

選択したクラスタの* Volumes > Active Volumes *ページで、アクティブなボリュームのリストに次の情報が表示されます。

| 見出し | 説明 |
|---|---|
| ID | ボリュームの作成時に指定したID。 |
| アカウント ID | ボリュームに割り当てられているアカウントのID。 |
| ボリュームサイズ | Snapshotの作成元のボリュームのサイズ。 |
| 使用済み容量 | ボリュームの現在の使用済み容量：<br>• 緑=最大80%<br>• 黄色= 80%を超えています<br>• 赤= 95%を超えています |
| プライマリノードID | このボリュームのプライマリノード。 |

| 見出し | 説明 |
| --- | --- |
| セカンダリノードID | このボリュームのセカンダリノードのリスト。セカンダリノードの変更など、一時的な状態では複数の値を指定できますが、通常は1つの値が使用されます。 |
| QoSのスロットル | プライマリストレージノードの負荷が高いためにボリュームのスロットルが調整されているかどうかを示します。<br>• 緑=最大20%<br>• 黄色= 20%以上<br>• 赤= 80%を超えています |
| 最小 IOPS | ボリュームに対して保証されている最小 IOPS 。 |
| 最大 IOPS | ボリュームに対して許可されている最大 IOPS 。 |
| バースト IOPS | 短時間に許可される最大IOPS。 |
| 平均IOPSの前回の30分 | このノードがプライマリとして設定されているすべてのボリュームに対する、過去30分間に実行された平均IOPSの合計。 |
| 平均スループットの過去30分 | このノードがプライマリとして設定されているすべてのボリュームに対する、過去30分間に実行された平均スループットの合計。 |
| 平均レイテンシ（μ s）過去30分 | このノードがプライマリとして設定されているすべてのボリュームに対する読み取りおよび書き込み処理が、過去30分間に測定された平均時間（マイクロ秒）。 |
| Snapshot | ボリュームに対して作成された Snapshot の数。 |
| アクション | 個々のボリュームの詳細を表示するには、縦のドロップダウンメニューを選択します。 |

## 個々のボリュームの詳細を表示します

[* Volumes]ページでは、個々のボリュームの詳細を表示できます。

手順

1. **>[** Active Volumes]を選択します。
2. [アクション]カラムで、を選択します ⋮ 目的のボリュームのアイコンをクリックし、「詳細を表示」を選択します。

アクティブボリュームのページが開いたら、情報バーに最新のボリュームデータを表示できます。

| 見出し | 説明 |
| --- | --- |
| アカウント ID | システムによって生成されたボリュームの ID 。 |
| ボリュームサイズ | ボリュームの合計サイズ。 |

| 見出し | 説明 |
| --- | --- |
| 使用済み容量 | ボリュームの使用状況が表示されます。<br>• 緑=最大80%<br>• 黄色= 80%を超えています<br>• 赤= 95%を超えています。 |
| 平均 IOPS | 過去30分間にボリュームに対して実行された平均IOPS。 |
| 平均スループット | 過去30分間にボリュームに対して実行された平均スループット。 |
| 平均レイテンシ | 過去30分間にボリュームに対する読み取りおよび書き込み処理が完了するまでの平均時間（マイクロ秒）。 |
| その他の詳細は、* Show Volume Details *ドロップダウンメニューで確認できます。 | |
| にアクセスします | ボリュームに割り当てられている読み取り/書き込み権限。 |
| アクセスグループ | 関連付けられているボリュームアクセスグループ。 |
| ゼロ以外のブロック | 前回のガベージコレクション完了後、データが含まれる4KiBブロックの総数。 |
| ゼロブロック | 前回のガベージコレクション完了後、データが含まれない4KiBブロックの総数。 |
| Snapshot数 | 関連付けられているSnapshotの数。 |
| 最小 IOPS | ボリュームに対して保証されている最小 IOPS 。 |
| 最大 IOPS | ボリュームに対して許可されている最大 IOPS 。 |
| バースト IOPS | 短時間に許可される最大IOPS。 |
| 512eが有効 | ボリュームで512eが有効になっているかどうか。 |
| QoSのスロットル | プライマリストレージノードの負荷が高いためにボリュームのスロットルが調整されているかどうかを示します。 |
| プライマリノードID | このボリュームのプライマリノード。 |
| セカンダリノードID | このボリュームのセカンダリノードのリスト。セカンダリノードの変更など、一時的な状態では複数の値を指定できますが、通常は1つの値が使用されます。 |
| ペアリングされているボリューム | ボリュームがペアリングされているかどうか。 |
| 作成時刻（Create Time） | ボリューム作成タスクが完了した時刻。 |
| ブロックサイズ | ボリューム上のブロックのサイズ。 |
| IQN | ボリュームのiSCSI Qualified Name（IQN）。 |
| scsiEUIDeviceID | EUI-64 ベースの 16 バイト形式でのボリュームのグローバル一意な SCSI デバイス ID 。 |
| scsiNAADeviceID | NAA IEEE Registered Extended 形式のボリュームのグローバル一意 SCSI デバイス ID 。 |
| 属性（ Attributes ） | JSONオブジェクト形式の名前と値のペアのリスト。 |

### 個々のボリュームのパフォーマンスグラフを表示します

ボリューム*ページでは、各ボリュームのパフォーマンスアクティビティをグラフ形式で表示できます。スループット、IOPS、レイテンシ、キュー深度、平均I/Oサイズ、 各ボリュームの容量を指定します。

手順

1. **>[** Active Volumes]を選択します。
2. [アクション（* Actions ）**]**列で、を選択する ⋮ 目的のボリュームのアイコンをクリックし、「*詳細を表示」を選択します。

   別のページが開き、調整可能なタイムラインが表示されます。タイムラインはパフォーマンスグラフと同期されます。

3. 左側のサムネイルグラフを選択すると、パフォーマンスグラフの詳細が表示されます。次のグラフが表示されます。
   - スループット
   - IOPS
   - レイテンシ
   - キューの深さ
   - 平均IOサイズ
   - 容量
4. （オプション）を選択して、各グラフをCSVファイルとしてエクスポートできます ボタン"] をクリックします。

### 詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

# SnapshotとSnapshotスケジュール

### SnapshotとSnapshotのスケジュールに関する情報を確認する方法を次に示します。

- [Snapshots]
- [Snapshot Schedules]

## Snapshot

選択したクラスタのサイドパネルにある* Volumes *ページでは、ボリュームSnapshotに関する情報を表示できます。

手順

1. * Volumes **>** Snapshots *を選択します。
2. または、* Volumes **>** Active Volumes *を選択し、Actionsカラムでを選択します ⋮ 目的のボリュームのアイコンをクリックし、*スナップショットの表示*を選択します。

3. （オプション）を選択して、SnapshotリストをCSVファイルとしてエクスポートできます ボタン"] をクリックします。

詳細については、次の表を参照してください。

| 見出し | 説明 |
|---|---|
| ID | Snapshotに割り当てられているSnapshot IDが表示されます。 |
| ボリューム ID | ボリュームの作成時に指定したID。 |
| アカウント ID | ボリュームに割り当てられているアカウントのID。 |
| UUID | Universally Unique Identifierの略。 |
| サイズ | ユーザが定義したSnapshotのサイズ。 |
| ボリュームサイズ | Snapshotの作成元のボリュームのサイズ。 |
| 作成時刻（Create Time） | Snapshotの作成日時。 |
| まで保持します | Snapshot が削除される日時。 |
| グループSnapshot ID | Snapshotが他のボリュームSnapshotと一緒にグループ化されている場合に、Snapshotが属するグループID。 |
| レプリケート | リモートクラスタ上のSnapshotのステータスを表示します。<br>• Present ：リモートクラスタに Snapshot が存在します。<br>• Not Present：リモートクラスタにSnapshotが存在しません。<br>• Syncing：ターゲットクラスタがSnapshotをレプリケート中です。<br>• Deleted：ターゲットがSnapshotをレプリケートしたあとで削除しました。 |

## Snapshotスケジュール

選択したクラスタのサイドパネルにある* Volumes **>** Snapshot Schedules *ページで、Snapshotスケジュールの詳細を表示できます。

を選択して、SnapshotスケジュールのリストをCSVファイルとしてエクスポートできます ボタン"] をクリックします。

詳細については、次の表を参照してください。

| 見出し | 説明 |
|---|---|
| ID | スケジュールに割り当てられたスケジュールID。 |
| 名前 | ユーザが割り当てたスケジュールの名前。 |
| 頻度 | スケジュールを実行する頻度。頻度は時間と分、週、または月で設定できます。 |
| 繰り返し | スケジュールを繰り返すかどうか。 |
| ボリュームID | スケジュールされたSnapshotに含まれているボリュームID。 |

| 見出し | 説明 |
| --- | --- |
| 前回の実行 | 最後にスケジュールが実行された日時。 |
| 前回の実行ステータス | スケジュールの前回の実行結果。有効な値は「Success」または「Error」です |
| 手動による一時停止 | スケジュールが手動で一時停止されているかどうかを示します。 |

## 詳細については、こちらをご覧ください

"ネットアップの製品マニュアル"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。