監査メッセージのカテゴリ
StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/audit/system-audit-messages.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

監査メッセージのカテゴリ 1
システム監査メッセージ 1
オブジェクトストレージ監査メッセージ 3
クライアント読み取り監査メッセージ 5
クライアント書き込み監査メッセージ 6
管理監査メッセージ 7

監査メッセージのカテゴリ

監査メッセージの各カテゴリについて理解しておく必要があります。これらのグループは、メッセージが表すアクティビティのクラスに基づいて分類されます。

システム監査メッセージ

システム監査カテゴリに属する監査メッセージについて十分に理解しておく必要があります。潜在的な問題に対処できるよう、監査システム自体、グリッドノードの状態、システム全体のタスクアクティビティ（グリッドタスク）、およびサービスバックアップ処理に関連するイベントについて生成されます。

コード	メッセージのタイトルと概要	を参照してください
ECMC	Missing Erasure Coded Data Fragment ：イレイジャーコーディングされたデータフラグメントの欠落が検出されたことを示します。	ECMC ：イレイジャーコーディングされたデータフラグメントがありません
ECOC	Corrupt Erasure Coded Data Fragment ：イレイジャーコーディングされたデータフラグメントの破損が検出されたことを示します。	ECOC ：イレイジャーコーディングされたデータフラグメントが破損しています
ETAF	Security Authentication Failed ： Transport Layer Security （ TLS ）を使用した接続試行が失敗しました。	ETAF ：セキュリティ認証に失敗しました
GNRG	GNDS Registration ：サービスが StorageGRID システムに自身に関する情報を更新または登録しました。	GNRG ： GNDS 登録
GNUR	GNDS Unregistration ：サービスが StorageGRID システムから自身の登録を解除しました。	GNUR ： GNDS 登録解除
GTED	Grid Task Ended ： CMN サービスがグリッドタスクの処理を完了しました。	GTED ： Grid タスクが終了しました
GTSt	Grid Task Started ： CMN サービスがグリッドタスクの処理を開始しました。	GTSt ： Grid タスクが開始されました

コード	メッセージのタイトルと概要	を参照してください
GTSU	Grid Task Submitted ：グリッドタスクが CMN サービスに送信されました。	GTSU ： Grid タスクが送信されました
IDEL	ILM Initiated Delete ：この監査メッセージは、 ILM がオブジェクトを削除する処理を開始すると生成されます。	IDEL ： ILM Initiated Delete
LCU	上書きされたオブジェクトのクリーンアップ。この監査メッセージは、ストレージスペースを解放するために上書きされたオブジェクトが自動的に削除されたときに生成されます。	LKCU: 上書きされたオブジェクトのクリーンアップ
LLST	Location Lost ：この監査メッセージは、場所が失われたときに生成されます。	LLST ：ロケーションが失われました
OLST	Object Lost ：要求されたオブジェクトが StorageGRID システム内に見つかりません。	OLST: システムが損失オブジェクトを検出しました
ORLM の場合	Object Rules Met ：オブジェクトデータが ILM ルールに沿って格納されました。	ORLM ：オブジェクトルールが満たされています
サッド	Security Audit Disable ：監査メッセージのロギングがオフになりました。	SADD ：セキュリティ監査無効
Sade 社	Security Audit Enable ：監査メッセージのロギングが再開されました。	Sade ：セキュリティ監査を有効にします
SVRF	Object Store Verify Fail ：コンテンツブロックが検証チェックに失敗しました。	SVRF ：オブジェクトストアの検証に失敗しました
SVRU の場合	Object Store Verify Unknown ：オブジェクトストアで想定外のオブジェクトデータが検出されました。	SVRU ：オブジェクトストア検証が不明です

コード	メッセージのタイトルと概要	を参照してください
SYSD	Node Stop ：シャットダウンが要求されました。	SYSD ：ノード停止
SYST	Node Stopping ：サービスが正常な停止を開始しました。	SYST ：ノードを停止しています
SYSU	Node Start ：サービスが開始されました。前回のシャットダウンのタイプがメッセージに示されます。	SYSU ：ノードが開始されました
VLST	ユーザーが開始したボリュームが失われました : /proc/CMSI/Volume_lost コマンドが実行されました	VLST ：ユーザーが開始したボリュームが失われました

LKCU: 上書きされたオブジェクトのクリーンアップ

オブジェクトストレージ監査メッセージ

オブジェクトストレージ監査カテゴリに属する監査メッセージについて十分に理解しておく必要があります。StorageGRID システム内のオブジェクトのストレージと管理に関連するイベントを示します。オブジェクトの格納と読み出し、グリッドノードからグリッドノードへの転送、および検証が含まれます。

コード	説明	を参照してください
APCT	Archive Purge from Cloud-Tier ： S3 API を使用して StorageGRID に接続する外部アーカイブストレージシステムから、アーカイブされたオブジェクトデータが削除されました。	APCT ：クラウド階層からのアーカイブの削除
ARCB	Archive Object Retrieve Begin ： ARC サービスが、外部アーカイブストレージシステムからオブジェクトデータの読み出しを開始しました。	ARCB ：アーカイブオブジェクトの読み出しが開始されました
ARCE	Archive Object Retrieve End ：オブジェクトデータが外部アーカイブストレージシステムから読み出され、 ARC サービスが読み出し処理のステータスをレポートします。	ARCE ：アーカイブオブジェクトの読み出しが終了しました

コード	説明	を参照してください
ARCT	Archive Retrieve from Cloud-Tier ：S3 API を使用して StorageGRID に接続する外部アーカイブストレージシステムから、アーカイブされたオブジェクトデータが読み出されました。	ARCT ：クラウド階層からアーカイブを取得します
AREM	Archive Object Remove ：外部アーカイブストレージシステムからのコンテンツブロックの削除が成功または失敗しました。	AREM ：アーカイブオブジェクトの削除
ASCE	Archive Object Store End ：コンテンツブロックが外部アーカイブストレージシステムに書き込まれ、ARC サービスが書き込み処理のステータスをレポートします。	ASCE ：アーカイブオブジェクトストアの終了
▽ SCT 。△	Archive Store Cloud-Tier ： S3 API を使用して StorageGRID に接続する外部アーカイブストレージシステムに、オブジェクトデータが格納されました。	ASCT ：アーカイブストアのクラウド階層
ATCE	Archive Object Store Begin ：外部アーカイブストレージへのコンテンツブロックの書き込みが開始されました。	ATCE ：アーカイブオブジェクトストアが開始されました
AVCC の場合	Archive Validate Cloud-Tier Configuration ：指定されたアカウントおよびバケットの設定の検証に成功または失敗しました。	AVCC ：アーカイブによってクラウド階層の構成を検証
CBSE	Object Send End ：ソースエンティティが、グリッドノードからグリッドノードへのデータ転送処理を完了しました。	CBSE ：オブジェクト送信終了
CBRE	Object Receive End ：デスティネーションエンティティが、グリッドノードからグリッドノードへのデータ転送処理を完了しました。	CBRE ：オブジェクト受信終了

コード	説明	を参照してください
SCMT	Object Store Commit ：コンテンツブロックの格納と検証がすべて完了し、要求可能な状態になりました。	SCMT ：オブジェクトストアのコミット
SREM	Object Store Remove ：コンテンツブロックがグリッドノードから削除され、直接要求できなくなりました。	SREM ：オブジェクトストアの削除

クライアント読み取り監査メッセージ

クライアント読み取り監査メッセージは、 S3 または Swift クライアントアプリケーションがオブジェクトを読み出す要求を行うときに記録されます。

コード	説明	によって使用されます	を参照してください
SGET	S3 GET ：バケット内のオブジェクトを読み出しまたはリストアップするトランザクションの成功をログに記録します。 • 注：トランザクションがサブリソースで動作している場合、監査メッセージには S3SR フィールドが含まれます。	S3 クライアント	SGET ： S3 GET
Shea	S3 HEAD ：オブジェクトまたはバケットの存在を確認するトランザクションの成功をログに記録します。	S3 クライアント	Shea ： S3 ヘッド
wget	Swift GET ：コンテナ内のオブジェクトを読み出しまたはリストアップするトランザクションの成功をログに記録します。	Swift クライアント	wget ： Swift GET
WHEA	Swift HEAD ：オブジェクトまたはコンテナの存在を確認するトランザクションの成功をログに記録します。	Swift クライアント	WHEA ： Swift ヘッド

クライアント書き込み監査メッセージ

クライアント書き込み監査メッセージは、 S3 または Swift クライアントアプリケーションがオブジェクトを作成または変更する要求を行うときに記録されます。

コード	説明	によって使用されます	を参照してください
OWR	Object Overwrite ：あるオブジェクトを別のオブジェクトで上書きするトランザクションをログに記録します。	S3 クライアント Swift クライアント	OVWR ：オブジェクトを上書き
SDEL	S3 DELETE ：オブジェクトまたはバケットを削除するトランザクションの成功をログに記録します。 • 注：トランザクションがサブリソースで動作している場合、監査メッセージには S3SR フィールドが含まれます。	S3 クライアント	SDEL ： S3 DELETE
SPO	S3 POST ：オブジェクトを AWS Glacier ストレージからクラウドストレージプールにリストアするトランザクションの成功をログに記録します。	S3 クライアント	SPO ： S3 POST
SPUT	S3 PUT ：オブジェクトまたはバケットを新規に作成するトランザクションの成功をログに記録します。 • 注：トランザクションがサブリソースで動作している場合、監査メッセージには S3SR フィールドが含まれます。	S3 クライアント	SPUT ： S3 PUT

コード	説明	によって使用されます	を参照してください
SUPD	S3 Metadata Updated ：既存のオブジェクトまたはバケットのメタデータを更新するトランザクションの成功をログに記録します。	S3 クライアント	SUPD ： S3 メタデータが更新されました
WDEL	Swift DELETE ：オブジェクトまたはコンテナを削除するトランザクションの成功をログに記録します。	Swift クライアント	WDEL ： Swift の削除
WPUT	Swift PUT ：オブジェクトまたはコンテナを新規に作成するトランザクションの成功をログに記録します。	Swift クライアント	WPUT ： Swift PUT

管理監査メッセージ

管理カテゴリでは、管理 API に対するユーザ要求がログに記録されます。

コード	メッセージのタイトルと概要	を参照してください
MGAU	管理 API 監査メッセージ：ユーザ要求のログ。	MGAU ：管理監査メッセージ

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.