■ NetApp

Tutoriels

Virtual Desktop Managed Service

NetApp November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/virtual-desktop-managed-service/applications.installapplications.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Tutoriels	
Installation d'applications sur la ou les machines virtuel	es hôte de session
Mise à jour et déploiement des images de machine virte	ıelle
Affectation d'utilisateurs à des groupes d'applications.	
Générer les informations d'identification d'administrateu	r de domaine dans VDMS
Ajout d'un accès utilisateur	
Suppression de l'accès utilisateur	
Ajout et suppression d'administrateurs dans VDMS	

Tutoriels

Installation d'applications sur la ou les machines virtuelles hôte de session

Méthodologie d'exécution des applications

Les utilisateurs peuvent accéder à toutes les applications installées sur la machine virtuelle de l'hôte de session (SHVM) sur laquelle leur session utilisateur est exécutée.

Les utilisateurs sont affectés à un pool de SHVM (« pool hôte ») en fonction de leur appartenance à un groupe d'utilisateurs. Chaque SHVM de ce pool hôte est basé sur la même image VM, dispose des mêmes applications et s'exécute sur les mêmes ressources VM. Chaque fois qu'un utilisateur se connecte, il est affecté à SHVM dans son pool hôte avec le moins de sessions utilisateur en cours.

En ajoutant ou en supprimant des applications de chaque SHVM dans le pool hôte, l'administrateur VDMS peut contrôler les applications auxquelles les utilisateurs VDMS peuvent accéder.


Il est possible d'ajouter (ou de supprimer) des applications de chaque SHVM directement sur chaque SHVM ou sur une seule image VM qui, à son tour, peut être déployée sur toutes les SHVM du pool hôte.

Cet article couvre l'installation directe d'applications sur les SHVM. La gestion des images VM est abordée dans le "cet article".

Accès manuel

Le portail de gestion VDMS fournit un accès direct à chaque machine virtuelle via un compte d'administration local juste-à-temps pour toutes les SHVM et les serveurs professionnels. Cet accès peut être utilisé pour se connecter manuellement à chaque machine virtuelle afin d'installer manuellement des applications et d'effectuer d'autres modifications de configuration.

Cette fonctionnalité se trouve dans espace de travail > serveurs > actions > connexion



Si des informations d'identification d'administrateur de domaine sont requises, la fonctionnalité de gestion des accès privilégiés (PAM) VDMS permet de générer des informations d'identification d'administrateur de domaine. Les détails peuvent être "trouvé ici".

Automatisation DES VDM

Avec le portail VDMS, la section « événements avec script » inclut des fonctionnalités permettant d'exécuter le code à distance.

Dans le cadre d'événements script, l'onglet référentiel contient des scripts globaux publiés par NetApp. Vous pouvez ajouter des scripts personnalisés à l'aide du bouton "+ Ajouter un script".

Dans les événements avec script, l'onglet activités contient le déclencheur qui provoque l'exécution d'un script sur un ensemble de machines virtuelles. Pour les VDMS, il est préférable d'utiliser les types d'événements « manuels » et « planifiés » pour envoyer un script sur les machines virtuelles appropriées.



Les activités comportent de nombreux déclencheurs appelés « types d'événements ». Pour VDMS, les types « installation de l'application » et « désinstallation de l'application » ne s'appliquent pas. Il s'agit de déclencheurs spécifiques au système RDS. Ils ne doivent pas être utilisés pour le système VDMS, car il s'agit d'un service WVD et il doit suivre l'architecture de conception du système RDS.

Autres outils d'automatisation

Les machines virtuelles de VDMS peuvent être gérées à l'aide d'outils de gestion tiers. Les modifications d'application et d'autres modifications de configuration VM peuvent être appliquées via n'importe quel outil compatible.

Mise à jour et déploiement des images de machine virtuelle

Méthodologie d'exécution des applications

Les utilisateurs peuvent accéder à toutes les applications installées sur la machine virtuelle de l'hôte de session (SHVM) sur laquelle leur session utilisateur est exécutée.

Les utilisateurs sont affectés à un pool de SHVM (« pool hôte ») en fonction de leur appartenance à un groupe d'utilisateurs. Chaque SHVM de ce pool hôte est basé sur la même image VM, dispose des mêmes applications et s'exécute sur les mêmes ressources VM. Chaque fois qu'un utilisateur se connecte, il est affecté à SHVM dans son pool hôte avec le moins de sessions utilisateur en cours.

En ajoutant ou en supprimant des applications de chaque SHVM dans le pool hôte, l'administrateur VDMS peut contrôler les applications auxquelles les utilisateurs VDMS peuvent accéder.

Il est possible d'ajouter (ou de supprimer) des applications de chaque SHVM directement sur chaque SHVM ou sur une seule image VM qui, à son tour, peut être déployée sur toutes les SHVM du pool hôte.


Cet article aborde la gestion des images VM. L'installation directe d'applications sur les SHVM est couverte dans "cet article".

Mise à jour de l'image VM


La méthode recommandée pour ajouter (ou supprimer) des applications aux SHVM consiste à modifier l'image VM attribuée au pool hôte. Une fois l'image de la machine virtuelle personnalisée et validée, l'équipe de support VDMS peut la déployer sur demande sur toutes les SHVM du pool hôte.

Comment modifier l'image de la machine virtuelle

- 1. Naviguez dans « Provisioning Collections » au sein du déploiement sur le portail VDS
- 2. Cliquez sur la collection d'approvisionnement associée au pool d'hôtes que vous souhaitez mettre à jour.



a. Notez le nom du « modèle VM » dans la section « serveurs ».




Servers



3. Modifiez le modèle de serveur en vous assurant que le modèle source est le modèle de machine virtuelle noté à l'étape 2.a. ci-dessus. Cliquez sur « Continuer ».

Edit Server





Ne modifiez pas ces paramètres : 1. Type = VDI 2. Share Drive = vide 3. Cache minimum = 0 4. Lecteur de données = 5 non vérifié. Type de stockage = Standard_LRS

1. L'automatisation VDMS va maintenant créer une machine virtuelle temporaire dans Azure, le nom de la machine sera *CWT*#. La création de cette machine virtuelle peut prendre 25 minutes. Une fois le

processus terminé, l'état devient « en attente »

- a. Notez que ce VM s'exécutera jusqu'à la fin du processus de personnalisation. Il est donc important de concevoir, de personnaliser et de valider la machine virtuelle en une journée ou deux.
- 2. Une fois la machine virtuelle temporaire prête, vous pouvez vous connecter à la machine virtuelle en modifiant la Collection de provisionnement, puis en cliquant sur « Connect » (connexion) sur le serveur.
 - a. Lorsque vous êtes invité à fournir des informations d'identification, les informations d'identification d'administrateur de domaine peuvent être générées par n'importe quel administrateur VDMS disposant de droits « approbateur PAM ».

Comment déployer une image de machine virtuelle mise à jour

- 1. Une fois l'image VM validée, contactez l'équipe d'assistance VDMS pour planifier une actualisation des images.
- 2. L'équipe va créer de nouveaux hôtes de session en fonction de la nouvelle image.
 - a. Si nécessaire, coordonnez le temps de test des nouveaux hôtes avant de rediriger les nouveaux utilisateurs vers les nouveaux hôtes.
- 3. Une fois prête, l'équipe de support redirige toutes les nouvelles sessions utilisateur vers les nouveaux hôtes. Une fois qu'aucun utilisateur n'est connecté, nous éteinerons les anciens hôtes. Ces anciennes machines virtuelles resteront dans un état de gestion pour le basculement à chaud, mais ces machines virtuelles seront automatiquement supprimées au bout de 7 jours.

Changer directement les SHVM

Les modifications peuvent être effectuées directement sur les SHVM manuellement ou via les outils d'automatisation disponibles. Pour plus d'informations, consultez le "cet article".

Lorsque vous apportez des modifications directement aux SHVM dans un pool d'hôtes, il est essentiel que chaque SHVM reste configuré de la même manière ou que les utilisateurs aient des expériences incohérentes lorsqu'ils se connectent à différents SHVM.



Par défaut, les SHVM individuels ne sont pas sauvegardés parce qu'ils ne disposent généralement pas de données uniques et sont basés sur une image de machine virtuelle standardisée. Si vous effectuez des personnalisations directement sur les SHVM, contactez le support pour appliquer une stratégie de sauvegarde à l'un des SHVM du pool hôte.

Dépannage Sysprep

La fonction « Valider » de l'image VDMS utilise l'utilitaire Sysprep de Microsoft. Lorsque la validation échoue, le coupable le plus courant est un échec Sysprep. Pour résoudre les pannes, démarrez dans le fichier journal Sysprep situé sur la machine virtuelle CWT# dans le chemin d'accès : C:\Windows\system32\Sysprep\panther\setupact.log

Affectation d'utilisateurs à des groupes d'applications

Méthodologie d'affectation des utilisateurs

Les utilisateurs sont affectés à une machine virtuelle hôte de session (SHVM) via des groupes de sécurité AD.

Pour chaque pool d'hôtes, il existe un groupe d'utilisateurs lié dans l'onglet « utilisateurs et groupes » de l'espace de travail.

Les groupes d'utilisateurs sont nommés avec l'ID d'espace de travail (un code unique à 3-4 chiffres pour chaque espace de travail), suivi du nom du pool d'hôtes.

Par exemple, le groupe "jzsx Shared Users" est lié au pool hôte utilisateurs partagés dans VDMS. Tous les utilisateurs ajoutés à « jzsx Shared Users » reçoivent un accès aux hôtes de session dans le pool d'hôtes « Shared Users ».

Pour affecter un utilisateur à son pool d'hôtes

- 1. Accédez à « utilisateurs et groupes » dans l'espace de travail
- 2. Les utilisateurs peuvent être ajoutés au groupe en modifiant la liste des utilisateurs dans le groupe.
- 3. L'automatisation synchronise automatiquement les membres du groupe d'utilisateurs de sorte que l'utilisateur puisse accéder au pool d'hôtes, au groupe d'applications et aux applications appropriés.



Les utilisateurs ne doivent être affectés qu'à un (et à un seul) groupe d'applications. Le type de pool hôte (partagé, VDI ou GPU) doit correspondre aux références sous licence achetées pour VDMS. Un mauvais alignement des utilisateurs et/ou l'affectation à plusieurs groupes d'applications causera des problèmes de conflit de ressources et pourrait avoir un impact sur leurs collègues travaillant dans l'environnement.

Générer les informations d'identification d'administrateur de domaine dans VDMS

Gestion des accès privilégiés

Les administrateurs VDM peuvent se voir attribuer le rôle « approbateur PAM » qui permet à l'administrateur d'accorder des demandes PAM.

Les demandes PAM génèrent un compte d'administrateur au niveau du domaine à utiliser pour s'authentifier sur les machines virtuelles VDMS lorsque les informations d'identification d'administrateur local ne sont pas suffisantes.

Tout administrateur VDMS peut soumettre une demande PAM, mais seuls les administrateurs ayant le rôle d'approbateur PAM peuvent approuver les demandes. Un approbateur PAM peut à la fois demander et approuver sa propre demande.

Soumettre une demande PAM

Pour envoyer une demande PAM

- 1. Accédez à votre nom d'utilisateur administrateur dans le coin supérieur droit et cliquez sur Paramètres.
- 2. Sélectionnez l'onglet « demandes PAM »
- 3. Cliquez sur + Ajouter.
 - a. Sélectionnez une durée après laquelle ces informations d'identification expirent
 - b. Choisir le déploiement
 - c. Entrez une adresse e-mail que les informations d'identification peuvent fournir. Il peut s'agir de n'importe quelle adresse e-mail, permettant à des tiers (par exemple un fournisseur) d'obtenir des informations d'identification de domaine.
 - d. Entrez un numéro de téléphone pouvant recevoir des messages texte
 - e. Saisissez les notes pour les journaux et pour que l'approbateur PAM puisse les consulter.

4. Cliquez sur « Ajouter une demande »


Approuver une demande de PAM

Pour examiner et approuver/rejeter une demande PAM

- 1. . Accédez à votre nom d'utilisateur administrateur dans le coin supérieur droit et cliquez sur Paramètres.
- 2. Sélectionnez l'onglet "demandes PAM" et cliquez sur la demande
- 3. Passez en revue la demande et cliquez sur « approuver » ou « rejeter ».
- 4. Saisissez toute note pertinente à la décision d'approbation/de rejet


Utilisation des informations d'identification générées par PAM

Une fois approuvée, l'adresse e-mail fournie est envoyée à un e-mail de confirmation pour activer ses informations d'identification :



Le lien « Activer la demande » permet à l'utilisateur d'accéder à la page suivante et de lui envoyer un code de confirmation par SMS. Il leur sera également demandé de définir un mot de passe sécurisé.

Activate Your Account



Une fois le compte validé avec succès, l'utilisateur reçoit une confirmation avec son nom d'utilisateur.

Activate Your Account




Ajout d'un accès utilisateur

Création d'un nouvel utilisateur

Nouveaux déploiements Active Directory (un nouveau domaine Active Directory a été créé pour VDMS)

- 1. Créez l'utilisateur dans VDS
 - a. Accédez à l'espace de travail, sélectionnez l'onglet utilisateurs et groupes, cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter un utilisateur.




Renseignez les informations de l'utilisateur, puis cliquez sur « Ajouter un utilisateur »


Add User					
			Required		
Required	Last Name		Required		
	User3				
	Phone				
	Phone				
☐ VDI Use	r Enabled				
✓ Local Drive Access Enabled					
		Cancel	Add User		
	VDI User	Phone Phone VDI User Enabled	Phone Phone VDI User Enabled ✓ Local Drive Access Enabled		

- 2. Notifier NetApp de l'utilisateur supplémentaire via l'une des méthodes ci-dessous
 - a. Support par e-mail: VDSsupport@netapp.com
 - b. Assistance téléphonique: 844.645.6789
 - c. "Portail d'assistance VDM"
- 3. Affectez l'utilisateur à son pool d'hôtes
 - a. Dans l'onglet utilisateurs et groupes, cliquez sur le groupe d'utilisateurs lié au pool d'hôtes. Par exemple, le groupe « kift WVD Shared » est lié au pool hôte partagé WVD dans VDMS. Tous les utilisateurs ajoutés à « kift WVD Shared » se voient attribuer un accès aux hôtes de session dans le pool hôte « WVD Shared


».



b. Cliquez sur l'icône de modification située en haut à droite de la zone utilisateurs, puis cliquez sur « Ajouter des utilisateurs




c. Cochez la case en regard du ou des utilisateurs à ajouter, puis cliquez sur « Continuer ».



d. Des instructions plus détaillées sont disponibles "ici"


Déploiements Active Directory existants (VDMS se connecte à un Active Directory existant)

- 1. Créez l'utilisateur dans Active Directory comme vous le feriez normalement
- 2. Ajoutez l'utilisateur au groupe Active Directory répertorié sur le déploiement




- 3. Activez cloudWorkspace
- 4. Notifier NetApp de l'utilisateur supplémentaire via l'une des méthodes ci-dessous


- a. Support par e-mail: VDSsupport@netapp.com
- b. Assistance téléphonique: 844.645.6789
- c. "Portail d'assistance VDM"
- 5. Affectez l'utilisateur à son pool d'hôtes
 - a. Dans l'onglet utilisateurs et groupes, cliquez sur le groupe d'utilisateurs lié au pool d'hôtes. Par exemple, le groupe « kift WVD Shared » est lié au pool hôte partagé WVD dans VDMS. Tous les utilisateurs ajoutés à « kift WVD Shared » se voient attribuer un accès aux hôtes de session dans le pool hôte « WVD Shared



b. Cliquez sur l'icône de modification située en haut à droite de la zone utilisateurs, puis cliquez sur « Ajouter des utilisateurs



c. Cochez la case en regard du ou des utilisateurs à ajouter, puis cliquez sur « Continuer ».




d. Des instructions plus détaillées sont disponibles "ici"

Suppression de l'accès utilisateur


Suppression d'un utilisateur

Nouveaux déploiements Active Directory (un nouveau domaine Active Directory a été créé pour VDMS)

- 1. Supprimez l'utilisateur dans VDMS
 - a. Accédez à l'espace de travail, sélectionnez l'onglet utilisateurs et groupes, cliquez sur les points d'action à côté de l'utilisateur à supprimer, puis cliquez sur « Supprimer




b. Une fenêtre contextuelle s'affiche avec les options délai de suppression et Supprimer du répertoire



- i. L'option délai de suppression attend 90 minutes avant de supprimer l'utilisateur, ce qui permet d'annuler le processus. Il est recommandé de cocher cette case.
- ii. L'option Supprimer du répertoire supprimera le compte d'utilisateur Active Directory. Cette case doit être cochée.
- 2. Notifier NetApp de la suppression d'utilisateur via l'une des méthodes ci-dessous
 - a. Support par e-mail: VDSsupport@netapp.com
 - b. Assistance téléphonique: 844.645.6789
 - c. "Portail d'assistance VDM"

Déploiements Active Directory existants (VDMS se connecte à un Active Directory existant)

- 1. Supprimez l'utilisateur dans VDMS
 - a. Accédez à l'espace de travail, sélectionnez l'onglet utilisateurs et groupes, cliquez sur les points d'action à côté de l'utilisateur à supprimer, puis cliquez sur « Supprimer



b. Une fenêtre contextuelle s'affiche avec les options délai de suppression et Supprimer du répertoire

		ou want to delete isG.onmicrosoft.com'?	
Delay Deletion The deletion of this user	will occur in 90 minute	Delete From Directory	
	Cancel	Yes, I'm sure	

- i. L'option délai de suppression attend 90 minutes avant de supprimer l'utilisateur, ce qui permet d'annuler le processus. Il est recommandé de cocher cette case.
- ii. L'option Supprimer du répertoire supprimera le compte d'utilisateur Active Directory. Il est recommandé que cette case NE soit PAS cochée et que le processus de suppression du compte utilisateur de vos organisations soit suivi pour supprimer le compte d'Active Directory.
- 2. Notifier NetApp de la suppression d'utilisateur via l'une des méthodes ci-dessous

a. Support par e-mail: VDSsupport@netapp.com

b. Assistance téléphonique : 844.645.6789

c. "Portail d'assistance VDM"

Ajout et suppression d'administrateurs dans VDMS

Ajout d'administrateurs dans VDMS

· Ce processus est géré par NetApp

• Contactez le support VDMS de NetApp en suivant l'une des méthodes ci-dessous :

a. Support par e-mail: VDSsupport@netapp.com

b. Assistance téléphonique: 844.645.6789


c. "Portail d'assistance VDM"

- Veuillez inclure les éléments suivants pour le nouveau compte d'administrateur :
 - a. Code partenaire
 - b. Prénom et nom
 - c. Adresse électronique
 - d. Si des autorisations diffèrent de l'ensemble par défaut décrit dans le "autorisations d'administration"

Suppression d'administrateurs dans VDMS

- Ce processus est géré par les partenaires
 - a. Accédez à l'onglet Admins
 - b. Cliquez sur les points d'action à droite de l'administrateur que vous souhaitez supprimer
 - c. Cliquez sur Supprimer.
 - d. Une boîte de confirmation s'affiche ; cliquez sur « Oui, je suis sûr

≫.



- Pour toute question, contactez le support VDMS de NetApp à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - a. Support par e-mail: VDSsupport@netapp.com
 - b. Assistance téléphonique : 844.645.6789
 - c. "Portail d'assistance VDM"

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de nonresponsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS: L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.