MVEL に関する情報の参照先

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation-50/help/reference-mvel-enabled-fields-in-wfa.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MVEL に関する情報の参照先 1
OnCommand Workflow Automation の MVEL 対応フィールド 1
MVEL 構文の例 2

MVEL に関する情報の参照先

MVEL 言語ガイド _ を使用して、 MVFLEX 表現言語（ MVEL ）の詳細を確認できます。

MVEL は、 Java 構文に基づく式言語です。MVEL 式の構文は、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）ワークフローの関数や変数などで使用できます。

OnCommand Workflow Automation の MVEL 対応フィールド

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）のいくつかのフィールドは、 MVEL （ MVEL ）で有効になっています。ワークフローの設計時に、これらのフィールドで MVEL 構文を使用できます。

次の表に、 WFA インターフェイスの MVEL 構文を使用できる場合とその場所を示します。

状況	使用場所
ワークフローの作成または編集	• * ワークフロー * > * 詳細 * > * 戻りパラメータ * > * パラメータ値 * • * ワークフロー * > * 詳細 * > * 定数 * > * 値 *
ワークフローでコマンドの詳細を作成または編集する	• * コマンド * > * パラメータ for *parameter_name** > * 検索条件を入力 * > * リソース選択 * > * ファインダ * > * パラメータ * • * コマンド * > * Parameters for *parameter_name**>* 検索条件を入力 * > * リソース選択 * > * 詳細 * > * 次の式が TRUE * と評価された場合のみ、検索を実行します • * 次の式が TRUE * の場合、 * コマンド * > * パラメータ for *parameter_name** > * 拡張 * > * • * コマンド * > * パラメータ for *parameter_name** > * その他のパラメータ * • * コマンド * > * parameter_name * > * 属性 *
コマンドを作成または編集する	• * コマンド * > * コマンド定義 _ コマンド _ 名前 _ * > * プロパティ * > * 文字列表現 *
関数の作成または編集	• * 関数 **>** function_function_name _*>* 関数定義 *
テンプレートを作成または編集する	• * テンプレート **>** パラメータ for *parameter_name**>* Template_template_name_*>* 属性 **>** 値 *

状況	使用場所
行の編集	• * ワークフロー * > * ワークフロー * > * リピート行 * > * リピート * > * 回数 * • * ワークフロー * > * ワークフロー * > * 繰り返し行 * > * 変数 * > * 初期値および式の変数 * • * ワークフロー * > * ワークフロー * > * 行の繰り返し * > * リピート * > * グループ内のすべてのリソース * > * リソース検索条件 * > * フィルタリングするパラメータ * • * ワークフロー **>** ワークフロー **>** 条件の追加 **>** 次の式が TRUE * の場合

MVEL 構文の例

MVFLEX Expression Language （ MVEL ）の構文は、いくつかの OnCommand Workflow Automation （ WFA ）サンプルワークフローで使用されます。WFA での MVEL の使用方法については、 MVEL 構文の例を参照してください。

次のセクションでは、 WFA で使用される MVEL 構文の例を示します。

条件付き実行

次の MVEL 式は、見つかったボリュームの数が 4 未満の場合に、コマンドの条件付き実行に使用されます。

```
$NoOfVolumes < 4
```

名前の増分

次の MVEL 式は、オブジェクトの増分命名に使用されます。

```
last_volume.name+last_volume.state
```

この MVEL 式は、最後に作成されたボリューム名と、名前付け用に最後に作成されたボリュームの状態を使用します。

コマンドの文字列表現

次の MVEL 構文が文字列表現として使用されます。

```
DestinationCluster + ":" + DestinationVserver + "/" + DestinationVolume
```

テンプレート

テンプレートでは、次の MVEL 構文を使用します。

```
calculateSnapReserveSize(calculateVolumeSizeFromDataSize((int)($fs_size*1.
01),$snap_space),$snap_space)
```

この MVEL 構文は、 Snapshot コピー用にリザーブされるボリューム容量の割合を計算するために使用します。

コマンドの詳細

パラメータの属性セクションでは、次の MVEL 関数を使用します。

```
actualVolumeSize($VolumeSizeInGB * 1024, volume.snapshot_reserved_percent)
```

次の MVEL 構文は、パラメーターの属性セクションで使用されます。

```
$VolumeName+'test001'
```

ワークフロー定数

ワークフロー内の定数には、次の MVEL 構文が使用されます。

```
convertNullToZero(infinite_volume.max_namespace_constituent_size_mb)
```

```
$Size_TB*1048576L
```

パラメータを返します

次の MVEL 構文を使用して、要求されたサイズを割り当てることができるかどうかを検証します。

```
size_remaining == 0 ? '' : throwException('Not sufficient space in
capacity_class_aggregate or data constituent of size less than 1 TB can
not be created: Total size requested='+$Size_TB+'TB'+' ,Size
remaining='+size_remaining/TB_TO_MB+'TB'+', Infinite volume
name='+infinite_volume.name+', Storage class='+CAPACITY_CLASS_LABEL)
```

関数の定義

次の MVEL 構文は、 NULL をゼロに変換するために使用される関数定義で使用されます。

```
def convertNullToZero (data)
{
  if(data == null)
  {
    return 0;
  }
  else
  {
    return data;
  }
}
```

特定の行の繰り返し

次の MVEL 式は、ユーザー入力を使用して、 LUN を作成するために行を繰り返す必要がある回数を示します。

```
$NumberOfLunsToBeCreated
```

行の条件式

次の MVEL 式は、行が実行されるかどうかを示すためにユーザー入力を使用します。

```
$SetupSnapMirror
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.