数据源窗口

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation-50/help/reference-new-data-source-dialog-box.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

数据源窗口 1
数据源表 1
历史记录表 3
工具栏 4
新建数据源对话框 5
编辑数据源对话框 7

数据源窗口

通过 " 数据源 " 窗口，您可以查看，编辑和删除现有数据源，创建新数据源以及获取数据源。您可以通过选择 * 设置 * 来访问此窗口，然后在 * 设置 * 下单击 * 数据源 * 。

数据源是一种只读数据结构，其中包含有关特定数据库中数据的来源的信息。必须先定义数据源，然后才能轮询环境。例如，数据源可以是包含存储环境相关信息的 OnCommand Unified Manager 数据库，也可以是包含数据中心相关信息的 VMware 数据库。

- 数据源表
- 历史记录表
- 工具栏

数据源表

" 数据源 " 表列出了现有数据源。您可以使用每个列可用的筛选和排序功能以及重新排列列顺序来自定义表显示。

- 启用或禁用筛选整个表。如果禁用了筛选，则图标上方会显示一个红色的 "x" 。
- 双击 清除并重置筛选选项。
- 在每个列标题上，您可以根据列的内容进行筛选。单击 在列中，您可以从下拉列表中筛选特定项目或所有可用项目。
- 单击列标题可在排序的升序和降序之间切换。您可以通过排序箭头（ 用于升序和 降序）。
- 要重新排列列的位置，您可以拖放列，将其按任何所需顺序放置。但是，您不能隐藏或删除其中任何列。
- 单击 * 搜索 * 筛选器文本框可搜索特定内容。此外，您还可以使用支持的运算符搜索适用的列类型，即字母或数字。

下表列出了数据源表中字母和数字列支持的运算符，可从 * 搜索 * 筛选器文本框中获取。

字母	数字
• 包含 • 不包含 • 开头为 • 结尾为 • 等于 • 不等于 • 重置	• 等于 • 不等于 • 小于 • 大于 • 小于或等于 • 大于或等于 • 介于之间 • 重置

数据源表包含以下列：

- * 名称 *

  显示数据源的名称。

- * 数据源类型 *

  显示数据源类型。

- * 主机名 *

  显示数据源的主机名或 IP 地址。

- * 方案 *

  显示与数据源关联的缓存方案。例如， VM 缓存方案包含与您的虚拟环境相关的数据，例如虚拟机，主机和数据存储库。相关方案信息从数据源获取。

- * 间隔（分钟） *

  显示两次连续采集数据源之间的间隔（以分钟为单位）。

- * 开始时间 *

  显示开始数据采集过程的日期和时间。

  单击 * 搜索 * 筛选器文本框中的日历图标可搜索具有特定开始日期的数据源。

- * 持续时间（秒） *

  显示处理上次从数据源采集的数据所需的时间（以秒为单位）。

- * 状态 *

  显示当前数据采集过程（如果有）或上次数据采集过程的状态。状态选项包括：

  - 全部
  - 正在中止
  - 已取消
  - 已完成
  - 失败
  - 无采集
  - 已废弃
  - 待定
  - 正在执行
  - 已计划

- * 消息 *

在数据采集过程遇到错误并停止时显示错误消息。

历史记录表

" 历史记录 " 表在标题中显示在 " 数据源 " 表中选择的数据源的名称，并列出选定数据源的每个数据采集过程的详细信息。进程列表会随数据采集过程的发生动态更新。您可以使用每个列可用的筛选和排序功能以及重新排列列顺序来自定义表显示。

- 启用或禁用筛选整个表。如果禁用了筛选，则图标上方会显示一个红色的 "x" 。
- 双击 清除并重置筛选选项。
- 在每个列标题上，您可以根据列的内容进行筛选。单击 在列中，您可以从下拉列表中筛选特定项目或所有可用项目。
- 单击列标题可在排序的升序和降序之间切换。您可以通过排序箭头（ 用于升序和 降序）。
- 要重新排列列的位置，您可以拖放列，将其按任何所需顺序放置。但是，您不能隐藏或删除其中任何列。
- 单击 * 搜索 * 筛选器文本框可搜索特定内容。此外，您还可以使用支持的运算符搜索适用的列类型，即字母或数字。

下表列出了 " 历史记录 " 表中字母和数字列支持的运算符，可从 * 搜索 * 筛选器文本框中获取。

字母	数字
• 包含 • 不包含 • 开头为 • 结尾为 • 等于 • 不等于 • 重置	• 等于 • 不等于 • 小于 • 大于 • 小于或等于 • 大于或等于 • 介于之间 • 重置

" 历史记录 " 表包含以下列：

- * ID *

  显示数据采集过程的标识号。

  此标识号是唯一的，由服务器在启动数据采集过程时分配。

- * 开始时间 *

  显示开始数据采集过程的日期和时间。

  单击 * 搜索 * 筛选器文本框中的日历图标，搜索在特定日期启动的数据采集过程。

- * 持续时间（秒） *

  显示数据源上一次采集过程的时间长度（以秒为单位）。

- * 计划内采集 *

  显示数据采集过程的计划日期和时间。

  单击 * 搜索 * 筛选器文本框中的日历图标，搜索计划在特定日期进行的数据采集。

- * 计划类型 *

  显示计划的类型。计划类型包括：

  - 全部
  - 即时
  - 重复
  - 未知

- * 状态 *

  显示当前数据采集过程（如果有）或上次数据采集过程的状态。状态选项包括：

  - 全部
  - 正在中止
  - 已取消
  - 已完成
  - 失败
  - 已废弃
  - 待定
  - 正在执行
  - 已计划
  - 无采集

- * 消息 *

  显示一条消息，说明在数据采集过程停止且无法继续时遇到的错误。

工具栏

工具栏位于数据源表的列标题上方。您可以使用工具栏中的图标执行各种操作。您也可以使用窗口中的右键单击菜单执行这些操作。

- * （新增） *

  打开新建数据源对话框，在此可以添加新的数据源。

- * （编辑） *

  打开编辑数据源对话框，在此可以编辑选定的数据源。

- * （删除） *

  打开删除数据源确认对话框，在此可以删除选定的数据源。

- * （立即获取） *

  启动选定数据源的采集过程。

- * （重置方案） *

  打开重置方案确认对话框。此对话框可用于重置选定方案的缓存存储。缓存将在下次数据采集过程中重置。

  > 重置过程将删除所有缓存的数据，包括所有表。整个缓存是在下一个数据采集过程中从头开始构建的。

新建数据源对话框

通过 " 新建数据源 " 对话框，您可以添加新的数据源。

数据源配置属性

- * 名称 *

  用于指定数据源的名称。

- * 数据源类型 *

  用于选择数据源类型—例如 OnCommand Unified Manager 6.0 （ MySQL ）。

  选择数据源类型时，端口，方案，用户名，密码， 间隔（分钟）和超时（秒）字段会填充数据。

  > 如果要从 OnCommand Unified Manager 服务器执行 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据保护工作流，则必须在 OnCommand Unified Manager 服务器中设置 WFA 。

  有关详细信息，请参见 _Unified OnCommand Manager 联机帮助。

- * 主机名 *

  用于指定数据源的主机名或 IP 地址（ IPv4 或 IPv6 ）。

  > OnCommand Unified Manager 数据源类型不支持 IPv6 地址。

- * 端口 *

  显示选定数据源类型的关联端口号（如果有）。

您可以更改默认端口并为数据源指定其他端口。

- * 方案 *

  显示与选定数据源类型关联的方案，例如，对于 OnCommand Unified Manager - 6.0 （ MySQL ），显示 `cm_storage` 。

  无法修改此属性。

- * 用户名 *

  显示选定数据源类型的关联用户名（如果有）。

  要覆盖默认用户名，必须为此数据源指定适当的用户名：

  - 对于 6.0 之前的 OnCommand Unified Manager 版本，您必须输入在运行 ocsetup 时用于覆盖默认凭据的用户名。
  - 对于 OnCommand Unified Manager 6.0 及更高版本，您必须输入在 OnCommand Unified Manager 服务器上创建的数据库用户帐户的用户名。
  - 对于 Performance Advisor ，您必须输入 OnCommand Unified Manager 用户的用户名，其角色至少为 GlobalRead 。

- * 密码 *

  用于为选定数据源类型指定密码。

  您必须指定一个密码以覆盖此数据源用户名的默认密码：

  - 对于 6.0 之前的 OnCommand Unified Manager 版本，您必须输入在运行 ocsetup 时用于覆盖默认凭据的密码。
  - 对于 OnCommand Unified Manager 6.0 及更高版本，您必须输入在 OnCommand Unified Manager 服务器上创建的数据库用户帐户的密码。
  - 对于 Performance Advisor ，您必须输入 OnCommand Unified Manager 用户的密码，并且角色至少为 GlobalRead 。

- * 数据库 *
- * 间隔（分钟） *

  用于单击该值并使用向上和向下箭头选择间隔（以分钟为单位）。

  > 如果间隔设置为零（ 0 ），则会禁用自动采样。

  数据采样的默认间隔为：

  - 基于脚本的数据源类型： 1440 （性能和 VC ）
  - 基于 SQL 的数据源类型： 30 （ cm_storage ， storage 和 cm_performance ）

- * 请参见《设置说明指南》 *

  打开设置说明指南对话框，在此可以指定设置数据源的说明。

命令按钮

- * 保存 *

  保存配置设置并关闭对话框。

- * 取消 *

  取消所做的更改（如果有），然后关闭对话框。

编辑数据源对话框

通过编辑数据源对话框，您可以修改现有数据源。

数据源配置属性

- * 名称 *

  用于修改数据源的名称。

- * 数据源类型 *

  显示数据源的数据源类型。您不能修改此字段。

- * 主机名 *

  用于指定数据源的主机名或 IP 地址（ IPv4 或 IPv6 ）。

  OnCommand Unified Manager 数据源类型不支持 IPv6 地址。

- * 端口 *

  显示选定数据源类型的关联端口号（如果有）。您可以更改数据源的默认端口号。

- * 方案 *

  显示与选定数据源类型关联的方案，例如 Unified Manager 6.0 （ MySQL ）的 *cm_storage* 。

  您不能修改此属性。

- * 用户名 *

  显示选定数据源类型的关联用户名（如果有）。

  要覆盖默认用户名，必须为此数据源指定适当的用户名：

  - 对于 6.0 之前的 Unified Manager 版本，您必须输入在运行 ocsetup 时用于覆盖默认凭据的用户名。
  - 对于 Unified Manager 6.0 及更高版本，必须输入在 Unified Manager 服务器上创建的数据库用户帐户的用户名。

- 对于 Performance Advisor ，您必须输入 OnCommand Unified Manager 用户的用户名，其角色至少为 GlobalRead 。

- * 密码 *

  用于为选定数据源类型指定密码。

  您必须指定一个密码以覆盖此数据源用户名的默认密码：

  - 对于 6.0 之前的 Unified Manager 版本，您必须输入在运行 ocsetup 时用于覆盖默认凭据的密码。
  - 对于 Unified Manager 6.0 及更高版本，必须输入在服务器上创建的数据库用户帐户的密码。
  - 对于 Performance Advisor ，您必须输入 Unified Manager 用户的密码，并且角色至少为 GlobalRead 。

- * 数据库 *

  显示选定数据源类型的关联数据库名称（如果有）。

- * 间隔（分钟） *

  用于单击该值并使用向上和向下箭头选择间隔（以分钟为单位）。

  > 如果间隔设置为零（ 0 ），则会禁用自动采样。

  数据采样的默认间隔为：

  - 基于脚本的数据源类型： 1440 （性能和 VC ）
  - 基于 SQL 的数据源类型： 30 （ cm_storage ， storage 和 cm_performance ）

- * 请参见《设置说明指南》 *

  打开设置说明指南对话框，其中概述了设置数据源的步骤。

命令按钮

- * 重置方案 *

  打开重置方案确认对话框。通过此对话框，您可以重置选定方案的缓存存储，此操作将在下次数据采集期间进行。

  > 重置过程将删除所有缓存的数据，包括所有表。整个缓存是在下次数据采集期间从头开始构建的。

- * 保存 *

  保存配置设置并关闭对话框。

- * 取消 *

  取消所做的更改（如果有），然后关闭对话框。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.