資料來源視窗

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/help/reference-new-data-source-dialog-box.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

資料來源視窗 1
資料來源表格 1
歷史記錄表 3
工具列 4
「新增資料來源」對話方塊 5
編輯資料來源對話方塊 7

資料來源視窗

「資料來源」視窗可讓您檢視、編輯及刪除現有的資料來源、建立新的資料來源、以及取得資料來源。您可以選取*設定*來存取此視窗、然後在*設定*下按一下*資料來源*。

資料來源是唯讀的資料結構、其中包含特定資料庫資料來源的來源資訊。必須先定義資料來源、才能輪詢環境。例如、資料來源可以是OnCommand 包含儲存環境相關資訊的「VMware Unified Manager資料庫」、也可以是包含資料中心相關資訊的VMware資料庫。

- 資料來源表格
- 歷史記錄表
- 工具列

資料來源表格

「資料來源」表格會列出現有的資料來源。您可以使用各欄可用的篩選和排序功能、以及重新排列欄順序、來自訂表格顯示。

- 啟用或停用整個表格的篩選。如果停用篩選功能、圖示上會出現紅色的「x」。
- 按兩下 清除並重設篩選選項。
- 在每個欄標題上、您都可以根據欄的內容進行篩選。按一下 欄中的可讓您篩選下拉式清單或所有可用項目的特定項目。
- 按一下欄標題、即可切換遞增或遞減排序順序。您可以使用排序箭頭來識別套用的排序順序（ 用於遞增和 降序）。
- 若要重新排列欄位的位置、您可以拖放欄位、以任何所需的順序排列欄位。不過、您無法隱藏或刪除這些欄。
- 按一下「*搜尋*篩選」文字方塊、即可搜尋特定內容。此外、您也可以使用支援的運算子來搜尋適用的欄類型、字母或數字。

下表列出了「資料來源」表格中「字母」和「數字」欄的支援運算子、可從「*搜尋*篩選」文字方塊取得。

英文字母	數字
• 包含 • 不包含 • 從開始 • 結尾為 • 等於 • 不等於 • 重設	• 等於 • 不等於 • 小於 • 大於 • 小於或等於 • 大於或等於 • 兩者之間 • 重設

「資料來源」表格包含下列欄位：

- 名稱

  顯示資料來源的名稱。

- 資料來源類型

  顯示資料來源類型。

- 主機名稱

  顯示資料來源的主機名稱或IP位址。

- 方案

  顯示與資料來源相關的快取配置。例如、VM快取配置包含與虛擬環境相關的資料、例如虛擬機器、主機和資料存放區。相關方案資訊可從資料來源取得。

- 時間間隔（分鐘）

  顯示資料來源兩次連續擷取之間的時間間隔（以分鐘為單位）。

- 開始時間

  顯示開始資料擷取程序的日期和時間。

  按一下「*搜尋*篩選」文字方塊中的行事曆圖示、即可搜尋具有特定開始日期的資料來源。

- 持續時間（秒）

  顯示處理上次從資料來源擷取資料所需的時間（以秒為單位）。

- 狀態

  顯示目前資料擷取程序（若有）或上次資料擷取程序的狀態。狀態選項包括：

  - 全部
  - 正在中止
  - 已取消
  - 已完成
  - 失敗
  - No擷 取
  - 過時
  - 擱置中
  - 執行中
  - 已排程

- 訊息

當資料擷取程序遇到錯誤並停止時、會顯示錯誤訊息。

歷史記錄表

「歷程記錄」表格會在標題中顯示「資料來源」表格中選取的資料來源名稱、並列出所選資料來源的每個資料擷取程序詳細資料。流程清單會隨著資料擷取程序的執行而動態更新。您可以使用各欄可用的篩選和排序功能、以及重新排列欄順序、來自訂表格顯示。

- 啟用或停用整個表格的篩選。如果停用篩選功能、圖示上會出現紅色的「x」。
- 按兩下 清除並重設篩選選項。
- 在每個欄標題上、您都可以根據欄的內容進行篩選。按一下 欄中的可讓您篩選下拉式清單或所有可用項目的特定項目。
- 按一下欄標題、即可切換遞增或遞減排序順序。您可以使用排序箭頭來識別套用的排序順序（ 用於遞增和 降序）。
- 若要重新排列欄位的位置、您可以拖放欄位、以任何所需的順序排列欄位。不過、您無法隱藏或刪除這些欄。
- 按一下「*搜尋*篩選」文字方塊、即可搜尋特定內容。此外、您也可以使用支援的運算子來搜尋適用的欄類型、字母或數字。

下表列出「歷程記錄」表格中字母與數字欄的支援運算子、可從*搜尋*篩選文字方塊取得。

英文字母	數字
• 包含 • 不包含 • 從開始 • 結尾為 • 等於 • 不等於 • 重設	• 等於 • 不等於 • 小於 • 大於 • 小於或等於 • 大於或等於 • 兩者之間 • 重設

「歷程記錄」表格包含下列欄位：

- 識別碼

  顯示資料擷取程序的識別碼。

  識別碼是唯一的、會在伺服器啟動資料擷取程序時指派。

- 開始時間

  顯示開始資料擷取程序的日期和時間。

按一下「*搜尋*篩選」文字方塊中的行事曆圖示、即可搜尋在特定日期開始的資料擷取程序。

- 持續時間（秒）

  顯示上次從資料來源擷取程序的時間長度（以秒為單位）。

- 計畫性收購

  顯示資料擷取程序的排程日期和時間。

  按一下「*搜尋*篩選」文字方塊中的行事曆圖示、即可搜尋排定在特定日期進行的資料擷取。

- 排程類型

  顯示排程類型。排程類型包括下列項目：

  - 全部
  - 立即
  - 重複發生
  - 不明

- 狀態

  顯示目前資料擷取程序（若有）或上次資料擷取程序的狀態。狀態選項包括：

  - 全部
  - 正在中止
  - 已取消
  - 已完成
  - 失敗
  - 過時
  - 擱置中
  - 執行中
  - 已排程
  - No擷 取

- 訊息

  顯示一則訊息、說明在資料擷取程序期間、程序停止且無法繼續時發生的錯誤。

工具列

工具列位於資料來源表格的欄標題上方。您可以使用工具列中的圖示來執行各種動作。您也可以使用視窗中的滑鼠右鍵功能表來執行這些動作。

- （新版）

開啟「新增資料來源」對話方塊、可讓您新增資料來源。

- （編輯）

  開啟「編輯資料來源」對話方塊、可讓您編輯選取的資料來源。

- （刪除）

  開啟「刪除資料來源」確認對話方塊、可讓您刪除選取的資料來源。

- （立即取得）

  啟動所選資料來源的擷取程序。

- （重設方案）

  開啟「重設方案」確認對話方塊。此對話方塊可讓您重設所選配置的快取儲存區。快取會在下次資料擷取程序中重設。

> 重設程序會刪除所有快取資料、包括所有資料表。整個快取是從下一個資料擷取程序開始建置的。

「新增資料來源」對話方塊

「新增資料來源」對話方塊可讓您新增資料來源。

資料來源組態內容

- 名稱

  可讓您指定資料來源的名稱。

- 資料來源類型

  可讓您選取資料來源類型、例如OnCommand 、《支援統一化管理程式》- 6.0（MySQL）。

  當您選取資料來源類型時、連接埠、配置、使用者名稱、密碼、 時間間隔（分鐘）和逾時（秒）欄位會填入資料。

> 如果您想OnCommand Workflow Automation 要從OnCommand 某部《統一化管理程式》伺服器執行「資料保護」（WFA）工作流程、您必須在OnCommand 《統一化管理程式》伺服器中設定WFA。

  如需詳細資訊、請參閱_ OnCommand 《》統一化管理器線上說明。

- 主機名稱

  可讓您指定資料來源的主機名稱或IP位址（IPv4或IPv6）。

不支援IPv6位址的《支援統一化管理程式資料來源類型：OnCommand

- 連接埠

  顯示所選資料來源類型的相關連接埠號碼（如果有）。

  您可以變更預設連接埠、並為資料來源指定不同的連接埠。

- 方案

  顯示與所選資料來源類型相關的配置、例如OnCommand 「cm_storage」for the 32 Unified Manager - 6.0（MySQL）。

  無法修改此屬性。

- 使用者名稱

  顯示所選資料來源類型的相關使用者名稱（若有）。

  您必須為此資料來源指定適當的使用者名稱、才能覆寫預設的使用者名稱：

  - 對於6.0之前的版本、您必須輸入使用者名稱、以便在執行ocsetup時覆寫預設認證。OnCommand
  - 對於更新版本的《統一化管理程式》（NetApp）6.0、您必須輸入您在《統一化管理程式》伺服器上建立的資料庫使用者帳戶使用者名稱。OnCommand OnCommand
  - 在Performance Advisor中、您必須輸入OnCommand 角色最低為GlobalRead的使用者名稱。

- 密碼

  可讓您指定所選資料來源類型的密碼。

  您必須指定密碼、以覆寫此資料來源使用者名稱的預設密碼：

  - 對於6.0之前的版本、您必須輸入密碼、以便在執行ocsetup時覆寫預設認證。OnCommand
  - 若為OnCommand 更新版本的版、您必須輸入您在OnCommand NetApp Unified Manager伺服器上建立的資料庫使用者帳戶密碼。
  - 若為Performance Advisor、您必須輸入OnCommand 角色最低為GlobalRead的RealUnified Manager使用者密碼。

- 資料庫
- 時間間隔（分鐘）

  可讓您按一下值、然後使用向上和向下箭頭選取時間間隔（以分鐘為單位）。

  如果時間間隔設為零（0）、則會停用自動取樣。

  資料取樣的預設時間間隔為：

  - 指令碼型資料來源類型：1440（效能與虛電路）
  - SQL型資料來源類型：30（cm_storage、storage和cm_Performance）

- 請參閱設定說明指南

  開啟「設定指示指南」對話方塊、可讓您指定設定資料來源的指示。

命令按鈕

- 儲存

  儲存組態設定並關閉對話方塊。

- 取消

  取消變更（如果有）、然後關閉對話方塊。

編輯資料來源對話方塊

「編輯資料來源」對話方塊可讓您修改現有的資料來源。

資料來源組態內容

- 名稱

  可讓您修改資料來源的名稱。

- 資料來源類型

  顯示資料來源的資料來源類型。您無法修改此欄位。

- 主機名稱

  可讓您指定資料來源的主機名稱或IP位址（IPv4或IPv6）。

  > 不支援IPv6位址的《支援統一化管理程式資料來源類型：OnCommand

- 連接埠

  顯示所選資料來源類型的相關連接埠號碼（如果有）。您可以變更資料來源的預設連接埠號碼。

- 方案

  顯示與所選資料來源類型相關的配置、例如Unified Manager - 6.0（MySQL）的_cm_storage。

  您無法修改此屬性。

- 使用者名稱

  顯示所選資料來源類型的相關使用者名稱（若有）。

  您必須為此資料來源指定適當的使用者名稱、才能覆寫預設的使用者名稱：

- 對於6.0之前的Unified Manager版本、您必須輸入在執行ocsetup時、用來覆寫預設認證的使用者名稱。
- 對於Unified Manager 6.0及更新版本、您必須輸入您在Unified Manager伺服器上建立的資料庫使用者帳戶使用者名稱。
- 在Performance Advisor中、您必須輸入OnCommand 角色最低為GlobalRead的使用者名稱。

- 密碼

  可讓您指定所選資料來源類型的密碼。

  您必須指定密碼、以覆寫此資料來源使用者名稱的預設密碼：

  - 對於6.0之前的Unified Manager版本、您必須輸入密碼、以便在執行ocsetup時覆寫預設認證。
  - 對於Unified Manager 6.0及更新版本、您必須輸入您在伺服器上建立的資料庫使用者帳戶密碼。
  - 對於Performance Advisor、您必須輸入Unified Manager使用者的密碼、且其角色下限為GlobalRead。

- 資料庫

  顯示所選資料來源類型的相關資料庫名稱（若有）。

- 時間間隔（分鐘）

  可讓您按一下值、然後使用向上和向下箭頭選取時間間隔（以分鐘為單位）。

  > 如果時間間隔設為零（0）、則會停用自動取樣。

  資料取樣的預設時間間隔為：

  - 指令碼型資料來源類型：1440（效能與虛電路）
  - SQL型資料來源類型：30（cm_storage、storage和cm_Performance）

- 請參閱設定說明指南

  開啟「設定指示指南」對話方塊、其中概述設定資料來源的步驟。

命令按鈕

- 重設方案

  開啟「重設方案」確認對話方塊。此對話方塊可讓您重設所選配置的快取儲存區、此儲存區會在下一次擷取資料時發生。

  > 重設程序會刪除所有快取資料、包括所有資料表。整個快取是從下一次擷取資料開始建置的。

- 儲存

  儲存組態設定並關閉對話方塊。

- 取消

取消變更（如果有）、然後關閉對話方塊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.