PEGASUS TEDARİKÇİLERİ İÇİN UZAKTAN ERİŞİM KULLANIM KILAVUZU

1. Mobil telefonun uygulama yükleyicisinden (Play Store, App Store vs) Cyberark Mobile uygulaması cihaza indirilir.



2. Uygulama çalıştırılır ve gerekli izinler verilir.



3. CyberArk Mobile uygulaması biometric doğrulama ile uygulamayı açanın siz olup olmadığından emin olur.





4. Uygulama açıldıktan sonra Veri Merkezi bölgesi seçilmesi gerekmektedir. Burada **Europe** seçeneği seçilip devam edilir.





5. Telefon doğrulaması için numara girilir ve "**SEND ME CODE**" butonuna basılır.





6. Doğrulama kodu sms olarak aşağıdaki şekilde gelecektir.



General (Public)
QDMS'te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

7. Gelen mesaja “**İzin ver**” diyerek doğrulama kodunun ilgili boşluğa otomatik olarak doldurulmasını sağlanır ya da elle girilir.

8. reCAPTCHA doğrulaması için I’m not a robot seçilir ve sonrasında ilgili resimleri seçip “**VERIFY** butonuna tıklanır.



9. İlk defa kayıt olunduğu için için İsim ve Soyisim girilir. “**Next**” diyerek devam edilir.



10. Fotograf ekleme bölümünde **“+”** butonu ile ekleme yapılabilir (opsiyonel). Eklemek istenmiyor **“Skip”** diyerek geçilebilir.



11. Giriş yaparken kullanılacak 6 haneli **PIN** kodu belirleyip “NEXT” butonuna tıkladıktan sonra aynı PIN’i doğrulamak için yeniden girilir ve “FINISH” butonuna tıklanır. Belirlenen PIN kodunu **unutulmaması** gerekmektedir.





12. PIN kodunu başarılı şekilde belirledikten sonra artık paylaşılacak bir QR kodunu tarayabilecek edebilecek duruma gelinmiş oluyor.



Genel (Public)
QDMS’te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

ALERO PORTAL'E KAYIT OLMA VE GİRİŞ

Cyberark Mobile uygulaması mobil cihaza başarılı bir şekilde kurulduktan sonra **Pegasus Bilgi Güvenliği Müdürlüğü** tarafından erişim tanımlamaları yapılarak ilgili kişi email adresine davet linki gönderilir (link geçerlilik süresi vardır ve bir süre sonra zaman aşımına uğrar).

1. Mail yoluyla gelen davet mesajındaki link, web tarayıcıda açılır.



2. Açılan linkte çıkan QR, mobil telefona yüklenen Cyberark Mobile uygulaması ile taranır ve Alero kullanıcı portaline giriş yapılır.



NOT: 1 ve 2 no'lu adımlar sadece ilk kayıt esnasında yapılır. Sonraki girişlerde direkt https://portal.alero.eu adresindeki QR kod okutularak yapılır.

3 .Alero portaline ulaştıktan sonra erişim izni tanımlanan Cyberark uygulamaları görüntülenir.



Uygulama listesinde "PEGASAFE" kullanılmaktadır. "TPEGASAFE" **üretim (canlı) ortamda oluşan arızalarda** FKM erişimi için kullanılacaktır. Her 2 uygulama da birbirlerinin eşleniği olduğundan aynı anda ikisi üzerinden erişim sağlanmamalıdır.

Genel (Public)
QDMS'te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

4. Uygulamaya girebilmek için ilgili ikona tıklamak yeterlidir.

5. Kullanıcı web arayüzü (PVWA) açılır.



Bu web ekranı üzerinde kullanabileceğimiz çeşitli platform ve sistemlere ait hesaplar vardır. Bu hesaplar kullanılarak hedef sistemlere doğrudan bağlantı yapılabilmektedir. Bağlantıların başarılı olabilmesi için ilgili hesabın, hedef sistemde yetkilerinin tanımlı olması gerekmektedir.

General (Public)
QDMS'te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

HEDEF MAKİNELERE BAĞLANMA

1. PVWA Web arayüzünde çıkan hesaplar ile hedef sisteme bağlanabilmek için **"Request Connection"** butonuna tıklayarak izin talebinde bulunulur.
Açılan ekranda, kullanıcı için yetki verilen hesapların ve ilgili sistemlerin listesi çıkacaktır.
Yeni/farklı bir hesap ekleme isteği olması durumunda Bilgi Güvenliği Sistemleri / Cyberark PAS portfolio/servis kategorisinde ve Demand tipinde FIT kaydı açılması gerekmektedir.
Açılan kayıt Pegasus Bilgi Güvenliği Müdürlüğü tarafından değerlendirilip işleme alınacaktır.



2. Açılan pencerede;

- Erişim talebinin nedeni (fit kaydı ya da kısa bir açıklama)
- Hedef sisteme ait ip adresi ya da fqdn bilgilerinin girilmesi

Eğer ilgili sisteme **çoklu erişim** talep edilirse "Multiple access is required" seçilmelidir. Bu seçenek aktif edilmemesi durumunda erişim **tek seferlik** verilmiş olacaktır.



Genel (Public)
QDMS'te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

3. Yukarıdaki form doldurulup gönderildikten sonra ilgili kasa yetkilisi talebi değerlendirir. Talep uygunsa **“Confirm”** uygun değilse **“Reject”** ediliyor.

4. Kasa yetkilisi, onay (confirm) butonuna tıkladıktan sonra onay nedenini girmektedir. Bu alana ilgili FIT kayıt numarası girilebilir.



5. Onay süreci tamamlandıktan sonra artık ilgili hesabın yanında **“Connect”** butonu aktif hale gelir.



6. Yukarıdaki yöntem ile ilgili hesapta tanımlanan varsayılan bağlantı aracı kullanılmış olur. Hangi araç ile bağlantı yapılacağını seçmek için **“Connect”** butonunun sağındaki aşağı ok butonuna tıklanır. Bu yapıldığında hesap üzerinde tanımlanan **tüm** bağlantı araçlarını görülmüş olur.

Hesapların üzerinde tanımlanan bağlantılar aynı olmak zorunda değildir. Farklı bağlantılarda görünebilir. Aşağıdaki örnekte aynı hesap ile 3 farklı bağlantı yapabildiği görülmektedir.

General (Public)
QDMS’te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

7. Hangi bağlantı komponenti ile bağlantı yapacağına karar verilip ilgili butona tıklanır ve aşağıdaki gibi bir ekran gelir.



Bu ekran üzerinde **"Reason"** bölümünde hangi sebeple bağlantı yapıldığına dair bir not yazılması zorunludur. Eğer burada herhangi bir şey yazılmaz ise **"Connect"** butonu aktif olmayacaktır. Bu alana ilgili FIT kayıt numarası girilebilir.



Bağlantı testi için "System healtcheck" yazınca ve **"Connect"** butonunun aktif hale geldiğini görülmektedir.
Eğer **"AllowSelectedHTML5"** özelliği kapalı olarak "**Connect**" butonuna tıklanırsa tarayıcı bir RDP dosyası indirir. Alero ile **vpnless** bağlantı yapılması gerektiğinden RDP dosyası ile yapılmaya çalışılan bağlantı hata verecektir. O sebeple **AllowSelectedHTML5** ifadesinin de seçili halde olması gerekmektedir.

8. "**AllowSelectedHTML5**" özelliği aktif hale getirilince tarayıcı, bir RDP dosyası indirmek yerine yeni bir sekme açar ve oradan RDP (uzak masaüstü) bağlantısı yapar. Aşağıda bu özelliği açtıktan sonra "Connect" butonuna tıklanır ve tarayıcının yan sekmesinde bu bağlantı açılır.
Tarayıcı güvenlik seviyesinden dolayı bu durum bazen bir "pop up" olarak algılanır ve engellenir. Bu durumda, sağdaki örnekte olduğu gibi bu adres için pop-up izni verilmesi gerekmektedir. Bu izin verildikten sonra bağlantı için 6. Maddeden itibaren ilgili adımlar uygulanır.



General (Public)
QDMS'te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

Yan sekmede, ilgili hedef sisteme bağlantı gerçekleşmiş olur.



Hedef sistem Linux ise aşağıdaki gibi olur:



9. Bu tip bağlantılarda copy-paste işlemleri doğrudan RDP ile yapılan bağlantılarda olduğu gibi çalışmaz. Copy-paste işlemlerini gerçekleştirmek için **Ctrl+Alt+Shift** tuşlarını kullanmak gerekir.



General (Public)
QDMS'te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

Kendi cihazdan hedef cihaza kopyalanmak istenen metin önce **“Clipboard Control”** alanına yapıştırılıp sol alttaki kopyalama butonuna tıklanır.



Daha sonra hedef cihaz üzerinde yapıştırma işlemleri yapılabilir.
Hedef cihazdan lokal cihaza copy-paste işlemi yapmak için önce hedef cihazda bir metni kopyalamak gerekir. Daha sonra “Clipboard Control” bölümü açıldığında kopyalanan metin orada görünecektir. Buradan kopyalayıp lokal cihaza yapıştırma işlemi yapılabilir.



10. Bağlantılarda **“Map local drives”** özelliği aktif hale getirilirse lokal cihazda bulunan C diski, bağlantı yapılan hedef cihaz için görünür hale gelmiş olur.







This PC sekmesinde **Redirected drives and folders** bölümünde lokal bilgisayarın C diskine hedef makinadaki Z diskinden ulaşılabilir.

General (Public)
QDMS’te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

Böylelikle kolayca **dosya aktarımı** yapabilir.

General (Public)
QDMS'te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

11. Hedef sisteme Winscp ile bağlantı aşağıdaki gibi olur:



Açılan pencerede 7. Adımdaki işlemler uygulanıp “Connect” butonuna basılır.



Winscp bağlantıları vekil sunucudan hedef makinaya doğru olur. Yukarıda görünen C:\User\PSM-xxx kullanıcısı vekil sunucuya aittir. Bu sunucuya kullanıcıların doğrudan erişimi bulunmamaktadır.

Hedef sunucu ile kullanıcı arasında dosya transferi için ilgili dosya/klasör yolunun aşağıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.



Burada beliren “Z” sürücüsü, kullanıcının lokal bilgisayarıdır.

Genel (Public)
QDMS'te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

12. Ilgili sunucuda çalışma tamamlandığında **“Sign Out”** veya **“exit”** seçeneği ile çıkış yapılmalıdır.



13. Veri Tabanı erişimleri için, **“Accounts View”** hesapların olduğu sekmedeki arama çubuğuna, ilgili sistemin ip adresi (ya da hostname) veya bağlantı yapılacak hesap adı yazılarak (1) “enter” ya da yandaki arama butonu (2) ile arama yapılır. Hesap eğer ekli ise aşağıda görünecektir (3).



a. Bağlantı kurulacak sistem Oracle Veri Tabanı ise, **“Connect”** butonu yanındaki ok butonuna tıklanır ve açılan pencereden **“PSM-TOAD”** (yakında) ya da **“PSM-PLSQL”** seçilir.



Açılan pencerede bağlantı nedeni belirtilip **“Connect”** butonuna tıklandıktan sonra aşağıdaki şekilde bağlantı sağlanmış olur. **“AllowSelectHTML5”** seçeneği **seçili olmalıdır**.



General (Public)
QDMS’te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

PSM sunucular üzerinden hedefteki veri tabanına otomatik bağlantı kurulmuş olur. PL-SQL'de aşağıda görüldüğü üzere tüm alanlar **otomatik** olarak tamamlanır. Elle herhangi bir bilgi **girilmez**.



Oturum başarılı bir şekilde açılmış olur.



Bağlantı sonlandırmak için PL-SQL uygulama penceresini, sağ üst köşede yer alan **"x"** kapatma butonu kullanılır.

General (Public)
QDMS'te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

b. Bağlantı kurulacak sistem MS SQL Veri Tabanı ise, **“Connect”** butonu yanındaki ok butonuna tıklanır ve açılan pencereden **“PSM – SQL Management Studio (Default)”** seçilir.



Açılan pencerede bağlantı nedeni belirtilip **“Connect”** butonuna tıklandıktan sonra aşağıdaki şekilde bağlantı sağlanmış olur. **“AllowSelectHTML5”** seçeneği **seçili olmalıdır**.



MS SQL Management Studio uygulaması çalışır ve hedef sistemle bağlantı işlemi başlar. Bu aşamada elle herhangi bir bilgi girişi **sağlanmaz**.



Oturum başarılı bir şekilde açılmış olur.



Bağlantı sonlandırmak için MS SQL Server Management Studio uygulama penceresini, sağ üst köşede yer alan **“x”** kapatma butonu kullanılır.

General (Public)
QDMS’te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

Bu dokümanın içeriği PEGASUS Hava Taşımacılığı A.Ş.' nin mülkiyetinde olup, sahibinin yazılı izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara açıklanamaz. QDMS' te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.

PEGASUS Hava Taşımacılığı A.Ş.
Aeropark Yenisehir Mah. Osmanlı Bulvarı
No:11/A 34912 Kurtkoy / ISTANBUL
Tel: +90 216 560 7632 / Fax: +90 216 560 7079

The contents of this document are the property of PEGASUS Hava Taşımacılığı A.Ş. and should not be copied, reproduced or disclosed to a third party without the written consent of the proprietor. Soft Copy displayed via QDMS is master copy, when printed and/or downloaded becomes uncontrolled copy.

QDMS'te görüntülenen asıl dokümandır (master kopya), çıktı alındığında ve/veya indirildiğinde kontrolsüz kopyadır.