RAW Manager

Guida Utente e Manuale Operativo Ufficiale (v1.2.1)

1. Cos'è RAW Manager

RAW Manager è un'applicazione fotografica multi-piattaforma concepita specificamente per il **culling ultra-rapido** dei file RAW (selezione, scarto e archiviazione istantanea sul campo). Sviluppata per fotografi esigenti che lavorano con fotocamere ad altissima risoluzione (come la **Fujifilm X-T5 da 40.2 MP**) o formati RAW universali (**Ricoh GR III/GR IIIx .DNG, Adobe .DNG, .ARW Sony, .NEF Nikon, .CR2/.CR3 Canon**).

> ⚡ **Prestazioni Estreme (<10 ms):** A differenza dei pesanti software di sviluppo RAW (che impiegano secondi per elaborare la matrice di demosaicizzazione per ogni foto), RAW Manager sfrutta un **motore di estrazione binaria proprietario**. Legge direttamente l'anteprima JPEG incorporata a piena risoluzione memorizzata all'interno dell'header binario del file RAW, caricandola sul display in meno di **6 millisecondi**.

🔒 Integrità Assoluta dei File

I file RAW originali non vengono mai modificati, riscritti o alterati. La selezione consiste in una copia asincrona non bloccante nella cartella di destinazione.

🚀 Prefetching Intelligente

Un algoritmo a finestra scorrevole [i-2, i+3] precarica in memoria RAM le foto adiacenti: il passaggio alla foto successiva o precedente è istantaneo.

2. Primo Avvio e Schermata Iniziale

All'apertura dell'applicazione compare la schermata principale pulita, dotata di una **barra superiore solida ancorata in cima** e dell'icona ufficiale del diaframma dorato.




Figura 1: Schermata iniziale di RAW Manager con la barra comandi superiore non sovrapposta.

Passaggi per iniziare:

1. Clicca su **"Apri Cartella RAW"** (oppure *"Apri Sorgente"* in alto).
2. Seleziona la cartella contenente i tuoi file fotografici (es. la scheda SD della fotocamera `DCIM/101_FUJI`).
3. (Opzionale ma raccomandato) Clicca sul pulsante dorato **"Seleziona Target"** in alto per impostare la cartella dove verranno salvate le foto selezionate.

3. La Schermata di Culling e Visualizzazione

Una volta aperta la cartella, RAW Manager ordina cronologicamente i file ed estrae istantaneamente la prima anteprima.




Figura 2: Modalità di culling attiva con barra dati EXIF, contatore scatti e barra di controllo rapido.

Elementi della Schermata:

- **Barra Superiore Material 3:** mostra il nome del file (es. `DSCF2341.RAF`), il contatore (es. `1 / 148`), e i comandi per cambiare cartella sorgente/destinazione. La barra è fissa e non copre mai la sommità della foto.
- **Riquadro Metadati EXIF:** indica immediatamente modello fotocamera, tempo di posa, diaframma, sensibilità ISO e lunghezza focale (es. *FUJIFILM X-T5 • 1/500s • f/2.8 • ISO 160 • 50mm*).
- **Pulsante INFO:** apre la guida sintetica a comparsa direttamente a schermo.
- **Interruttore Auto-Advance:** se attivo, fa avanzare automaticamente la visualizzazione alla foto successiva non appena premi Spazio per selezionare.

4. Selezione delle Foto e Gestione Scarti




Figura 3: Foto confermata con badge verde "SELEZIONATA ✓" e cornice di evidenziazione.

- **Come Selezionare una Foto:** premi la barra `Spazio` o tocca il pulsante verde con la spunta ✓. La foto riceve il badge verde **SELEZIONATA ✓** e viene inviata alla coda di copia in background.
- **Verifica Fuoco e Nitidezza (Zoom 100%):** premi `Z` o fai **Doppio Tocco** per ingrandire al 100% l'immagine a risoluzione piena per controllare occhi, ciglia e micro-dettagli.
- **Eliminazione Scarti:** premi `Canc` o tocca il cestino rosso per eliminare fisicamente dal supporto il file non riuscito e liberare spazio.

5. Modalità Schermo Intero e Guida Rapida

Toccando un punto qualsiasi dell'immagine (o premendo il tasto `H` sulla tastiera), la barra superiore e i controlli scompaiono istantaneamente, lasciando la foto pulita a tutto schermo senza elementi di disturbo visivo. Toccando nuovamente, i comandi riappaiono.




Figura 4: Finestra modale interattiva di aiuto con tutte le scorciatoie di culling veloce.

6. Guida alle Piattaforme

📱 Android (Google Pixel, Smartphone e Tablet con USB OTG)

- **Lettore di Schede SD USB-C:** collega il lettore SD direttamente alla porta USB-C del telefono. Clicca su *"Apri Cartella RAW"* e seleziona la cartella `DCIM/101_FUJI` sulla scheda SD tramite il selettore di sistema (SAF).
- **Swipe Touch Orizzontale:** naviga tra le foto scorrendo con il dito verso sinistra (foto successiva) o verso destra (precedente).
- **Icona Adattiva:** l'icona circolare dell'app riempie perfettamente lo spazio delle icone di sistema senza bordi bianchi.

🐧 Linux Desktop (Ubuntu, Debian, Fedora)

- **Menu Applicazioni:** installato nativamente come applicazione XDG desktop in `~/.local/share/applications/raw-manager.desktop`. Avviabile dal lanciatore di Ubuntu.
- **Supporto SD:** le schede SD montate in `/run/media/utente/...` o `/media/...` sono accessibili all'istante senza sandbox o vincoli di permessi Snap.

🪟 Windows (Windows 10 / 11 a 64-bit)

- **Versione Setup (`RAW_Manager_Windows_x64_Setup.exe`):** programma di installazione guidato che aggiunge l'icona sul Desktop, nel Menù Start e include la disinstallazione pulita da

Pannello di Controllo.

- **Versione Portable (`RAW_Manager_Windows_x64_Portable.zip`):** eseguibile autonomo senza installazione, utilizzabile direttamente anche da chiavetta USB.

7. Tabella Riepilogativa dei Comandi

Comando / Gesto	Azione	Descrizione
`Spazio` / Tasto ✓	**Seleziona e Copia**	Copia il file RAW nella cartella Target con auto-advance.
`►` / `J` / Swipe Sinistra	**Foto Successiva**	Passa istantaneamente al fotogramma successivo (<10ms).
`◄` / `K` / Swipe Destra	**Foto Precedente**	Ritorna allo scatto precedente.
`Canc` / `Backspace`	**Elimina RAW**	Elimina il file scartato dal disco per liberare spazio.
`Z` / Doppio Tap	**Zoom 100% / Fit**	Ingrandisce a risoluzione 1:1 per verifica fuoco e nitidezza.
`H` / Singolo Tap	**Toggle Schermo Intero**	Mostra o nasconde tutte le barre e controlli di interfaccia.
`I` / `F1`	**Guida e Info**	Apre la guida interattiva a schermo con scorciatoie.