
Smart Room Voice Control — Documento de pruebas


Pruebas realizadas mediante la entrada manual de la aplicación (mismo flujo que el reconocimiento de voz: texto → interpretación → acción), en Chromium. Estado inicial: luz apagada, persiana abierta, 22 °C, modo noche desactivado. Modo personalizado: **modo cine** (apaga la luz, cierra la persiana, pone 23 °C y cambia el aspecto visual).

#	Prueba	Comando	Mensaje mostrado	Estado resultante	OK
1	Encender la luz	`enciende la luz`	Luz encendida	Luz ON · Persiana abierta · 22 °C · Noche no · Cine no	✔
2	Encender la luz (ya encendida)	`encender la luz`	La luz ya está encendida.	Luz ON · Persiana abierta · 22 °C · Noche no · Cine no	✔
3	Apagar la luz	`apaga la luz`	Luz apagada	Luz OFF · Persiana abierta · 22 °C · Noche no · Cine no	✔
4	Apagar la luz (ya apagada)	`apagar la luz`	La luz ya está apagada.	Luz OFF · Persiana abierta · 22 °C · Noche no · Cine no	✔
5	Abrir la persiana (ya abierta)	`abre la persiana`	La persiana ya está abierta.	Luz OFF · Persiana abierta · 22 °C · Noche no · Cine no	✔
6	Cerrar la persiana	`cierra la persiana`	Persiana cerrada	Luz OFF · Persiana cerrada · 22 °C · Noche no · Cine no	✔
7	Cerrar la persiana (ya cerrada)	`cerrar la persiana`	La persiana ya está cerrada.	Luz OFF · Persiana cerrada · 22 °C · Noche no · Cine no	✔
8	Abrir la persiana	`abrir la persiana`	Persiana abierta	Luz OFF · Persiana abierta · 22 °C · Noche no · Cine no	✔
9	Subir la temperatura	`sube la temperatura 2 grados`	Temperatura: 24 °C	Luz OFF · Persiana abierta · 24 °C · Noche no · Cine no	✔
10	Bajar la temperatura	`baja la temperatura 3 grados`	Temperatura: 21 °C	Luz OFF · Persiana abierta · 21 °C · Noche no · Cine no	✔
11	Establecer temperatura concreta	`pon la temperatura a 24 grados`	Temperatura: 24 °C	Luz OFF · Persiana abierta · 24 °C · Noche no · Cine no	✔
12	Temperatura fuera de límites (alta)	`pon la temperatura a 35 grados`	La temperatura debe estar entre 16 y 30 °C.	Luz OFF · Persiana abierta · 24 °C · Noche no · Cine no	✔
13	Temperatura fuera de límites (baja)	`baja la temperatura 10 grados`	La temperatura debe estar entre 16 y 30 °C.	Luz OFF · Persiana abierta · 24 °C · Noche no · Cine no	✔
14	Falta el número	`sube la temperatura`	Falta indicar cuántos grados.	Luz OFF · Persiana abierta · 24 °C · Noche no · Cine no	✔
15	Activar modo noche	`activar modo noche`	Modo noche activado: luz apagada, persiana cerrada y temperatura a 20 °C	Luz OFF · Persiana cerrada · 20 °C · Noche sí · Cine no	✔
16	Activar modo personalizado (cine)	`activa el modo cine`	Modo cine activado: luz apagada, persiana cerrada y temperatura a 23 °C	Luz OFF · Persiana cerrada · 23 °C · Noche no · Cine sí	✔
17	Reiniciar la habitación	`reiniciar habitación`	Habitación reiniciada: luz apagada, persiana abierta, 22 °C y modo noche desactivado	Luz OFF · Persiana abierta · 22 °C · Noche no · Cine no	✔
18	Comando desconocido	`baila conmigo`	Comando no reconocido.	Luz OFF · Persiana abierta · 22 °C · Noche no · Cine no	✔
19	Falta el elemento	`enciende`	Falta indicar el elemento (luz o persiana).	Luz OFF · Persiana abierta · 22 °C · Noche no · Cine no	✔
20	Falta la acción	`la luz`	Falta indicar qué hacer con la luz (encender o apagar).	Luz OFF · Persiana abierta · 22 °C · Noche no · Cine no	✔


Capturas




Encender la luz: «enciende la luz»




Activar modo noche: «activar modo noche»



Activar modo personalizado (cine): «activa el modo cine»



Reiniciar la habitación: «reiniciar habitación»



Comando desconocido: «baila conmigo»