Manual [Windows]

1. Introducción

En este manual, se describen los pasos necesarios para configurar y unir una máquina Windows a un dominio Active Directory. Se detallan las configuraciones de red, la instalación de paquetes necesarios, y los comandos para verificar y unirse al dominio. Este documento está dirigido a administradores de sistemas y usuarios avanzados que necesiten integrar sus sistemas Windows en un entorno de dominio Active Directory.

NOTA

Nota: Asegúrese de tener privilegios de administrador y acceso a las credenciales del dominio antes de comenzar con las configuraciones.

2. Configurar IP del servidor

Debemos configurar la dirección IP del servidor en la configuración de red de Windows.

- 1. Abrir el Panel de Control.
- 2. Ir a Red e Internet y luego a Centro de redes y recursos compartidos.
- 3. Hacer clic en Cambiar configuración del adaptador.
- 4. Hacer clic derecho en la conexión de red y seleccionar Propiedades.
- 5. Seleccionar Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y hacer clic en Propiedades.
- 6. Configurar la dirección IP y la puerta de enlace predeterminada.

3. Unirse al dominio

IMPORTANTE

Asegurarse de que la máquina ya tenga el nombre de host (con la nomenclatura correcta) antes de unirse al dominio.

- 1. Abrir el Panel de Control.
- 2. Ir a Sistema y seguridad y luego a Sistema.
- 3. Hacer clic en Configuración avanzada del sistema.
- 4. En la pestaña Nombre del equipo, hacer clic en Cambiar.
- 5. Seleccionar Dominio e ingresar el nombre del dominio.
- 6. Hacer clic en Aceptar y reiniciar la máquina si es necesario.

4. Configuraciones adicionales

A partir de este punto, se deben realizar configuraciones adicionales según las políticas de la organización y las necesidades específicas del entorno.

4.1. Configuración de políticas de grupo

- 1. Abrir el Editor de directivas de grupo local (gpedit.msc).
- 2. Configurar las políticas de grupo según las necesidades de la organización.

4.2. Configuración de DNS

- 1. Abrir el Panel de Control.
- 2. Ir a Red e Internet y luego a Centro de redes y recursos compartidos.
- 3. Hacer clic en Cambiar configuración del adaptador.
- 4. Hacer clic derecho en la conexión de red y seleccionar Propiedades.
- 5. Seleccionar Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y hacer clic en Propiedades.
- 6. Configurar los servidores DNS según las necesidades de la organización.