


Mapa de pantallas

Cómo se llega de una vista a otra, a mano.




Atrás en cada pantalla secundaria. Cerrar sesión vuelve a Bienvenida.

Marcar comprado se hace en el detalle, sin abrir otra vista.

Eliminar lista o producto pide confirmación.

01 Bienvenida

Primera pantalla. Solo dos decisiones.



Logo y nombre
arriba, sin menú.

Ilustración simple.
No compite con
los botones.

Acción principal
rellena. La otra
solo con borde.

02 Login

Formulario corto para entrar.

The wireframe shows a mobile app login screen. At the top left is a back arrow icon followed by the text 'Iniciar sesión'. Below this is the app name 'MiMercado' and the instruction 'Ingresa tus datos para continuar.'. There are two input fields: 'Correo electrónico' with the placeholder 'andrea@email.com' and 'Contraseña' with a masked password '.....'. To the right of the password field is a small 'ver' (toggle) icon. Below the password field is a link '¿Olvidaste tu contraseña?'. A large 'Iniciar sesión' button is centered below the link. Under the button is the text 'o continúa con'. At the bottom is a link '¿No tienes cuenta? Crear cuenta'.

Siempre hay atrás.
vuelve a bienvenida.

Mostrar / ocultar
la contraseña.

Si el correo existe
y la clave coincide,
pasa al menú.

03 Registro

Cuenta nueva, solo datos necesarios.

< Crear cuenta

Nombre completo

Andrea García

Correo electrónico

correo@email.com

Contraseña

mínimo 6 caracteres

Débil / Media / Fuerte

Confirmar contraseña

repite la contraseña

☐ Acepto los términos

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión

La barra dice si la clave es débil, media o fuerte.

Sin el check no deja crear la cuenta.

04 Inicio / menú

Después de entrar. Resumen y accesos.



El menú es esta pantalla, no un cajón lateral.

Cada tarjeta abre el detalle de esa lista.

Barra fija:
Inicio, Listas
y Configuración.

05 Listado

Mis listas, con búsqueda y filtros.




Filtros: todas,
activas y
completadas.

Los tres puntos
eliminan la lista.
Píde confirmación.

06 Detalle de lista

Pantalla de trabajo durante la compra.



El check cambia el estado y la barra, al momento.

Tocar el nombre abre el detalle del producto.

Si no hay productos, se invita a agregar el primero.

07 Formulario

Agregar o editar un producto.

< Agregar producto

Nombre del producto

Tomates

Cantidad

− 4 +

Unidad

unidades kg g L

Categoría

Frutas y verduras v

Nota (opcional)

Para ensalada

Prioridad

Normal Importante

Agregar producto

Cancelar

Mismos campos
al editar. El título
pasa a Editar.

Cancelar cierra
sin guardar nada.

08 Nueva lista

Otro formulario: solo el nombre y el aspecto.

Al guardar abre
el detalle vacío
de esa lista.

09 Detalle de producto

Datos completos y acciones menos frecuentes.

< Detalle del producto

Tomates

Cantidad

4 unidades

Categoría

Frutas y verduras

Prioridad

Normal

Estado

Pendiente

Nota

Para ensalada

Editar producto


Eliminar producto

Editar abre el formulario con los datos actuales.

Eliminar muestra «¿Eliminar producto?» antes de borrar.

10 Configuración

Preferencias, fuera del flujo de compra.



No interrumpe
la compra. Se entra
desde la barra.

Cerrar sesión
regresa a la
bienvenida.

11 Créditos

Información del equipo y del proyecto.



Se abre desde
Configuración.
Atrás regresa allí.