NEW YEAR PARTY 2027

คู่มือการใช้งาน BINGO

ตั้งค่าเกม พิมพ์ใบ และดำเนินเกมบนจอทีวี

สำหรับทีมงาน (host) และผู้เล่นทุกคน



ภาพรวม

จากหน้าจอ สู่ใบบิงโกในมือผู้เล่น

01

ตั้งค่าเกม

เลือกขนาดกระดาน ชุดสัญลักษณ์ รอบรางวัล และจำนวนใบ

02

สร้างและพิมพ์ใบ

สร้างทุกใบในครั้งเดียว Export backup แล้วพิมพ์หรือ Export PDF

03

เล่นบนทีวี

host สุ่มจากโน้ตบุ๊ค ทุกคนดูลูกที่ออกบนจอทีวี

04

ตรวจรางวัล

ระบบรู้ทันทีว่าใบไหนชนะ host เช็คเลขใบแล้วกดเปิดเผยบนจอ

ไม่มี server ข้อมูลทั้งหมดเก็บในเบราว์เซอร์ของโน้ตบุ๊ค host · เปิดเว็บไว้แล้ว เน็ตหลุดก็เล่นต่อได้

ภาพรวม

สิ่งที่ต้องเตรียม

โน้ตบุ๊ค + Chrome

เครื่องเดียวกับที่สร้างใบ เสียบสายชาร์จ ตั้งไม่ให้เครื่อง sleep

ทีวี + สาย HDMI

ตั้งจอแบบขยาย (Extend) เพื่อแยกหน้า host กับหน้าทีวี

ลำโพง

สำหรับเสียงกลองรัว เสียงประกาศผู้ชนะ และเสียงพากย์

เครื่องพิมพ์ A4

พิมพ์ใบล่วงหน้า พร้อมกรรไกรหรือเครื่องตัดกระดาษ

ไฟล์ backup (.json)

เก็บไว้ 2 ที่ เช่น USB และ Google Drive

ปากกาให้ผู้เล่น

ใช้ขีดหรือวงช่องที่ออกบนใบบิงโก

ก่อนวันงาน

หน้าแรก: คลังเกม (Library)

ปุ่ม / การกระทำ	ใช้ทำอะไร
สร้างเกมใหม่	ไปหน้าตั้งค่าเพื่อเริ่มเกมใหม่
เปิดเกม	กลับไปเล่นต่อจากจุดเดิม ทุกลูกที่สุ่มไว้ยังอยู่ครบ
ทำสำเนาการตั้งค่า	ใช้ค่าเดิมสร้างเกมใหม่ (ได้ใบชุดใหม่ ต้องพิมพ์ใหม่)
ลบเกม	ลบเกมออกจากเครื่อง ต้องกดยืนยันก่อน
Import backup	นำเกมจากไฟล์ .json เข้ามา เช่น ตอนย้ายเครื่อง

แต่ละเกมในรายการแสดง ชื่อ วันที่สร้าง ขนาดกระดาน จำนวนใบ และสถานะ · ลบเกมทดสอบออกก่อนวันงาน กันเปิดผิดเกม

ก่อนวันงาน · ตั้งค่าเกม

ข้อมูลพื้นฐานของเกม

หัวข้อ	ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น
ชื่องาน · โลโก้ · วันที่	พิมพ์ชื่อ อัปโหลดโลโก้ วันที่ไม่บังคับ	New Year Party 2027
ขนาดกระดาน	3x3 · 4x4 · 5x5 · 6x6	เลือกตามจำนวนคน (ดูสไลด์ถัดไป)
ช่วงเลข (pool)	ปรับได้ ต้องหารด้วยจำนวนคอลัมน์ลงตัว	1–30 · 1–48 · 1–75 · 1–90
ช่องกลางฟรี	ได้เฉพาะขนาดคี่ (3x3, 5x5)	เปิดใน 5x5
จำนวนใบ	1–2,000 ใบ และเลขใบเริ่มต้น	เริ่มที่ #0001
กติกา	แก้ข้อความได้ แสดงเป็น popup บนจอ	มีข้อความตั้งต้นให้

ก่อนวันงาน · ตั้งค่าเกม

ชุดสัญลักษณ์: 3 โหมด

ตัวเลข

บิงโกคลาสสิก แต่ละคอลัมน์มีช่วงเลขของตัวเอง เช่น 5x5: 1–15, 16–30 ... · ใช้โลโก้งานเป็นช่องฟรีกลางใบได้

โลโก้หัวคอลัมน์

หัวคอลัมน์เป็นโลโก้สินค้าแทนตัวอักษร B-I-N-G-O · ลูกที่ออกเป็นโลโก้ + เลข เช่น IronWolf 23 · ใช้โลโก้เท่าจำนวนคอลัมน์ (5x5 = 5 ชิ้น) · ค่าเริ่มต้นของธีม Seagate

ภาพล้วน

แต่ละลูกคือภาพ 1 ภาพ วางในใบแบบสุ่ม · ต้องมีภาพอย่างน้อยเท่าจำนวนช่องในใบ · แนะนำ 3 เท่าขึ้นไป ไม่อย่างนั้นเกมจะจบเร็ว

อัปโหลดรูปเองได้ (PNG / SVG / WebP) และแก้ชื่อได้ · รูปหายหรือยังไม่ได้ใส่ ระบบจะแสดงชื่อแทนให้อัตโนมัติ เกมไม่พัง

ก่อนวันงาน · ตั้งค่าเกม

รอบรางวัลและลายที่นับว่าบิงโก

แต่ละรอบตั้ง **ชื่อรอบ ชื่อรางวัล จำนวนผู้ชนะ** และลายได้


เลือกได้หลายลายต่อรอบ = ได้ลายไหนก็ชนะ

ลายวาดเอง: คลิกช่องบนกริด ตั้งชื่อ แล้วเก็บไว้ใช้ซ้ำ


ใบที่ชนะแล้ว ไม่ชนะซ้ำในรอบถัดไป (เปลี่ยนได้)

ค่าเริ่มต้น


รอบ 1 เส้นใดก็ได้ → รอบ 2 X → รอบ 3 เต็มใบ




แถว




คอลัมน์




ทแยง




4 มุม




X



กรอบนอก



บวก (+)



เต็มใบ

ก่อนวันงาน · ตั้งค่าเกม

ตัวประเมินความลุ้น: เลือกขนาดให้พอดีกับคน

หน้าตั้งค่าจำลอง 300 เกม แล้วบอกว่า **ผู้ชนะคนแรกน่าจะมาลูกที่เท่าไร** และ **โอกาสชนะพร้อมกัน** · ขึ้นเตือนสีเหลืองหรือแดง เมื่อผู้ชนะคนแรกมาก่อนลูกที่ 10 หรือโอกาสชนะพร้อมกันเกิน 30%

จำนวนใบที่พอดี (คนละ 1 ใบ)

ขนาด (ช่วงเลข)	ลายเส้นเดียว	ลาย X	เต็มใบ
3x3 (1–30)	ประมาณ 10	ประมาณ 200	ประมาณ 300
4x4 (1–48)	50–75	1,000	1,000
5x5 (1–75, ช่องฟรี)	ประมาณ 300	1,000	1,000
6x6 (1–90)	1,000	1,000	1,000

อิงจากการจำลอง 400 เกมต่อกรณี · ลายที่ง่ายที่สุดในเกมเป็นตัวกำหนด · ขยายช่วงเลขแล้วรับคนได้มากขึ้น

ก่อนวันงาน · สร้างใบ

กด “สร้างใบบิงโก” แล้วเกิดอะไรขึ้น

1

สุ่ม seed

รหัสตั้งต้นของเกมนี้ ใช้สร้างทุกใบ

→

2

สร้างทุกใบ

ระบบตรวจให้ ไม่มีใบซ้ำกัน

→

3

ล็อกการตั้งค่า

แก้ไม่ได้อีก เพราะใบอาจพิมพ์ไปแล้ว

→

4

Export backup

ระบบเตือนให้เก็บไฟล์ทันที

แต่ละใบมี **เลขใบ (#0001)** และ **รหัสตรวจ 4 ตัว** ไว้ตรวจรางวัลและกันใบปลอม

ใบสร้างจาก seed เสมอ จึง **พิมพ์ซ้ำได้ตรงเดิมทุกใบ** ถ้ามีไฟล์ backup

อยากแก้ค่า? ใช้ “สร้างเกมใหม่จากการตั้งค่านี้” ซึ่งจะได้ใบชุดใหม่ ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด

กฎข้อเดียวที่ห้ามลืม

Export backup ก่อนพิมพ์ทุกครั้ง

ไฟล์ .json นี้คือกุญแจของใบทั้งหมด ถ้าข้อมูลในเบราว์เซอร์หาย และไม่มีไฟล์นี้ ใบที่พิมพ์ไว้จะตรวจรางวัลไม่ได้

เก็บไว้ 2 ที่ เช่น USB + Google Drive

พิมพ์ใบ หรือ Export PDF

ตัวเลือกในหน้าพิมพ์

- ช่วงใบ: ทั้งหมด หรือ จากเลขไหนถึงเลขไหน
- สไตล์: สีเต็มตามธีม หรือ ประหยัดหมึก
- เส้นตัด: เปิดหรือปิด
- **Print** = เปิดหน้าต่างพิมพ์ของเบราว์เซอร์
- **Export PDF** = มีแถบความคืบหน้า แบ่งไฟล์ทุก 100 หน้า
- กระดาษ A4 แนวตั้ง

จำนวนใบต่อหน้า

ขนาด	ใบ / หน้า	1,000 ใบ ใช้
3x3	8 (2×4)	125 หน้า
4x4	6 (2×3)	167 หน้า
5x5	4 (2×2)	250 หน้า
6x6	4 (2×2)	250 หน้า

ส่วนประกอบของใบบิงโก

New Year Party 2027

B	I	N	G	O
1	16	33	47	63
3	18	38	49	66
9	21	FREE	52	68
12	24	41	55	71
14	29	44	59	75

กติกาดูบนจอ **#0123 · K7QX**

1 **ชื่องาน + โลโก้**
อยู่บนสุดของทุกใบ

2 **หัวคอลัมน์**
ตัวอักษร B-I-N-G-O หรือโลโก้สินค้า

3 **ตาราง**
ผู้เล่นขีดหรือวงช่องที่ออก

4 **ช่องฟรี**
กลางใบ (เฉพาะ 3x3 และ 5x5) นับว่าออกแล้ว

5 **เลขใบ + รหัสตรวจ**
ใช้ตรวจรางวัลและกันใบปลอม ห้ามขีดทับ

ก่อนวันงาน · พิมพ์ใบ

เคล็ดลับการพิมพ์

ทดลองพิมพ์ 1 หน้าก่อน

เช็คขอบกระดาษ สี เส้นตัด และความคมของตัวอักษร

ตั้งค่าหน้าต่างพิมพ์

Scale 100% · ปิด Headers and footers · เปิด Background graphics ถ้าใช้สีเต็ม

พิมพ์หลายร้อยใบ

ใช้สไตล์ประหยัดหมึก หรือส่งไฟล์ PDF ให้ร้านพิมพ์

ตรวจภาษาไทยใน PDF

เปิดดูคำที่มีสระซ้อน เช่น เลี้ยง น้ำ ปีใหม่

ตัดและนับใบ

ตัดตามเส้นตัด แล้วนับให้ครบตามเลขใบที่พิมพ์

พิมพ์ซ้ำได้

ใบหายหรือเสีย สั่งพิมพ์เฉพาะเลขนั้นใหม่ได้ ใบจะตรงเดิม

วันงาน · ตั้งจอ

2 หน้าต่าง บน 2 จอ

host เห็นคนเดียว

หน้า Control

/control · บนโน้ตบุ๊ค

ปุ่มสุ่ม ผู้ชนะที่ยังไม่เปิดเผย ช่องเช็คใบ



HDMI · Extend

ทุกคนในงานเห็น

หน้า Display

/display · บนทีวี

ลูกที่ออก รอบรางวัล ผู้ชนะที่เปิดเผยแล้ว

1 ต่อ HDMI แล้วกด Win + P เลือก Extend (ขยาย)

2 ในหน้า Control กด “เปิดหน้าจอทีวี”

3 ลากหน้าต่างใหม่ไปจอทีวี แล้วกดปุ่มเต็มจอ

4 มีจอเดียว? ใช้ Presenter mode กด H เพื่อซ่อนหรือแสดงแถบควบคุม

วันงาน · ตั้งจอ

ข้อมูลเกมอยู่กับเครื่อง เบราว์เซอร์ และ URL

กรณี	ทำอย่างไร
เครื่องเดิม · เบราว์เซอร์เดิม · URL เดิม	เปิดเกมจาก Library ได้เลย
เปลี่ยนเครื่อง หรือเปลี่ยนเบราว์เซอร์	Export backup จากที่เดิม แล้ว Import ที่ใหม่
เปิดจาก URL อื่น (localhost กับ Netlify)	นับเป็นคนละที่เก็บ ต้อง Import backup
โหมดไม่ระบุตัวตน (Incognito)	ห้ามใช้ ข้อมูลหายเมื่อปิดหน้าต่าง

⚠ ห้ามล้างประวัติหรือข้อมูลเว็บของเบราว์เซอร์นั้น จนกว่างานจะจบ · แนะนำให้ใช้ URL ของ Netlify เป็นหลัก

วันงาน · ดำเนินเกม

หน้า Control: แผงของ host

ปุ่มสุ่ม (Space)

ปุ่มใหญ่ กดซ้ำไม่ได้ระหว่างแอนิเมชัน

ลูกล่าสุด + ประวัติ

ดูทุกลูกที่ออก และจำนวนที่ออกแล้ว / ทั้งหมด

Undo · Pause

Ctrl+Z ย้อนลูกล่าสุด (ต้องยืนยัน) · Pause ให้จอขึ้น “พักสักครู่”

รอบรางวัล

รอบปัจจุบัน รอบถัดไป และปุ่ม “ไปรอบถัดไป”

แผงผู้ชนะ (ลับ)


แจ้งทันทีเมื่อมีใบครบลาย พร้อมปุ่ม “เปิดเผยบนจอ”

ช่องเช็คใบ

พิมพ์เลขใบ + รหัสตรวจ ดูสถานะและใบนั้นทันที

ปุ่มอื่นๆ: เปิดหน้าจอทีวี · Presenter mode · กติกา · เสียง · เสียงพากย์ · สลับธีม · ความเร็วแอนิเมชัน · จบเกม · Export backup · สถิติใบที่ “ขาด 1 ลูก” และ “ขาด 2 ลูก”

หน้า Display: สิ่งที่ทุกคนเห็นบนทีวี



แสดงเฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยได้ **ผู้ชนะจะขึ้นเมื่อ host กดเปิดเผยเท่านั้น**

ไม่มี scroll ภาพเหมือนกันทุกทีวี

ตัวเลข “รอลูกเดียว” บอกจำนวนใบ แต่ไม่บอกว่าใบไหน

ปุ่มเต็มจอซ่อนเองเมื่อไม่ขยับเมาส์ 3 วินาที

กดปุ่ม “กติกา” เพื่อเปิด popup กติกา (ปิดด้วย Esc)

วันงาน · ดำเนินเกม

จังหวะการสุ่ม 1 ลูก

1

host กด Space

หรือกดปุ่มสุ่มใหญ่ในหน้า Control

2

สล็อตหมุน

2.5–4 วินาที พร้อมเสียงกลองรัว แล้วค่อยๆ ช้าลง

3

ลูกหยุด

แสงวาบ ลูกบินไปติดกระดานรวม เสียงพากย์ไทยอ่านลูก

4

ตรวจทุกใบ

ระบบเช็คทุกใบกับลายของรอบนี้ทันที

5

แจ้งผล

ทีวีอัปเดต “รอลูกเดียว” · Control แจ้งผู้ชนะแบบลับ

ความเร็วแอนิเมชัน: เร็ว / ปกติ / ลุ้นสุด ปรับได้ในหน้า Control

กดพลาด? Ctrl+Z ย้อนลูกล่าสุด ผลผู้ชนะจากลูกนั้นย้อนด้วย

ใบรอลูกเดียวเพิ่มขึ้นเยอะ จอขึ้นแบนเนอร์ “ลุ้นแล้ว!”

วันงาน · ดำเนินเกม

เมื่อมีผู้ชนะ: ขั้นตอนเปิดเผย

1. ผู้เล่นตะโกน “BINGO!” แล้วยกใบ (หรือ host เห็นแจ้งเตือนในแผงผู้ชนะก่อน)
2. ทีมงานอ่านเลขใบและรหัสตรวจจากใบ
3. host พิมพ์ในช่องเช็คใบ ระบบบอกสถานะทันที
4. ถูกต้อง → กด “เปิดเผยบนจอ”
5. ทีวีเล่นฉากเปิดเผย: จอมืด สปอตไลต์ กลองรัว เลขใบหมุนทีละหลัก พลุ แล้วโชว์ใบพร้อมเส้นที่ชนะ
6. มอบรางวัล แล้วกด “ไปรอบถัดไป”

ชนะหลายใบในลูกเดียวกัน → เปิดเผยทีละใบ แล้วตัดสินตามกติกาข้อ 5 · ใบยังไม่ครบหรือรหัสไม่ตรง → ไม่ต้องเปิดเผย เล่นต่อ

วันงาน · ดำเนินเกม

ช่องเช็คใบ: อ่านผลอย่างไร

สถานะ	ความหมาย	ทำต่อ
✅ ชนะรอบนี้	ใบครบลายของรอบปัจจุบัน	กด “เปิดเผยบนจอ”
⏳ ขาดอีก N ลูก	ยังไม่ครบ ระบบบอกจำนวนที่ขาด	แจ้งผู้เล่น แล้วเล่นต่อ
❌ รหัสตรวจไม่ตรง	เลขใบกับรหัสไม่คู่กัน อาจเป็นใบปลอมหรือแก้เลข	ใบเป็นโมฆะ
⚠️ ชนะไปแล้ว	ใบนี้รับรางวัลในรอบก่อนแล้ว	ไม่นับซ้ำ (ตามที่ตั้งค่า)

ปุ่ม **“แสดงใบนี้บนจอ”** โชว์ใบให้ทุกคนเห็น · ถ้าใบนั้นเป็นผู้ชนะที่ยังไม่เปิดเผย ระบบจะเล่นฉากเปิดเผยให้แทน

คีย์ลัด

ปุ่ม	ทำอะไร	ใช้ที่หน้า
Space	สุ่มลูกถัดไป	Control
Ctrl + Z	ย้อนลูกล่าสุด (ต้องยืนยัน)	Control
H	ซ่อน / แสดงแถบควบคุม	Presenter mode
?	ดูรายการคีย์ลัดทั้งหมด	Control
Esc	ปิด popup กติกา	Display
Win + P	สลับโหมดจอเป็น Extend	Windows

รายการล่าสุดดูได้จากปุ่ม ? ในหน้า Control

แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
เปิดเว็บแล้วไม่เจอเกม	เช็คว่าใช้ URL และเบราว์เซอร์เดิม หรือ Import backup
ทีวีขึ้น “รอการเชื่อมต่อกับ host”	เปิดหน้า Control ในเบราว์เซอร์เดียวกัน
รีเฟรช Control ระหว่างเปิดเผย	ทีวีกลับหน้าปกติ กด “เปิดเผยบนจอ” อีกครั้ง
กดสุ่มพลาด	Ctrl + Z แล้วยืนยัน
ปิดแท็บหรือเบราว์เซอร์พลาด	เปิดใหม่ได้เลย ระบบบันทึกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน
ไม่มีเสียงพากย์ไทย	ติดตั้งเสียงไทยใน Windows (Settings → Time & language → Speech) หรือลอง Edge
พิมพ์แล้วสีพื้นหลังไม่ออก	เปิด Background graphics ในหน้าต่างพิมพ์

สำหรับผู้เล่น

วิธีเล่น

1

รับใบ + ปากกา

คนละ 1 ใบ ห้ามแก้ไขหรือถ่ายเอกสาร

2

ดูลูกบนจอ

ขีดหรือวงช่องที่ตรงกัน เช่น IronWolf 23 → หาเลข 23 ในคอลัมน์ IronWolf

3

ดูลายของรอบนี้

ลายที่ต้องได้แสดงอยู่มุมบนของจอทีวี

4

ครบลาย ตะโกน BINGO!

แล้วยกใบขึ้นทันที ทีมงานจะมาตรวจ

☆ พลาดลูกไหนไป? ดูกระดานรวมบนจอ ลูกที่ออกแล้วติดไฟครบทุกลูก

สำหรับผู้เล่น

กติกา

1. ผู้เล่นทุกคนได้ใบบิงโกคนละ 1 ใบ ห้ามแก้ไขหรือถ่ายเอกสารใบ
2. เมื่อสัญลักษณ์ที่ออกตรงกับในใบ ให้ขีดหรือวงช่องนั้น
3. แต่ละรอบมีลายที่ต้องได้แสดงบนจอ ใครได้ครบลายให้ตะโกน “BINGO!” แล้วยกใบขึ้นทันที
4. ทีมงานจะตรวจเลขใบและรหัสตรวจในระบบ ใบที่รหัสไม่ตรงถือเป็นโมฆะ
5. หากมีผู้ชนะหลายใบในลูกเดียวกัน ให้ [ระบุวิธีตัดสิน เช่น แบ่งรางวัล / เป่ายิ้งฉุบ]
6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

เช็คลิสต์

ก่อนเริ่มเกม

ก่อนวันงาน

- ✓ Export backup เก็บไว้ 2 ที่
- ✓ ทดลองพิมพ์ 1 หน้าก่อนพิมพ์ทั้งหมด
- ✓ พิมพ์ ตัด และนับใบให้ครบ
- ✓ ซ้อมเล่นจนจบ 3 รอบ
- ✓ ลบเกมทดสอบออกจาก Library
- ✓ ตกลงกติกากรณีชนะพร้อมกัน

วันงาน

- ✓ โน้ตบุ๊คเสียบชาร์จ ตั้งไม่ให้ sleep
- ✓ ต่อ HDMI แบบ Extend
- ✓ ทดสอบเสียงลำโพงและเสียงพากย์
- ✓ เปิดจาก URL เดิม เกมอยู่ครบ
- ✓ หน้า Display เต็มจอบนทีวี
- ✓ ปิดการแจ้งเตือนบนโน้ตบุ๊ค

NEW YEAR PARTY 2027

พร้อมแล้ว ลุ้นกันเลย!

ขอให้สนุกกับเกม BINGO

ติดปัญหาระหว่างเล่น ดูสไลด์ “แก้ปัญหาที่พบบ่อย”