Se connecter à un réseau Wi-Fi

DOC002 | Microsoft Support | wifi

Source : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/experience/connectivity-networking/connect-to-a-wi-fi-network-in-windows

Copie textuelle nettoyée des fichiers fournis • Collecte : 30 octobre 2026

Que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement, il y a de fortes chances que vous trouviez un réseau Wi-Fi auquel vous pouvez vous connecter pour accéder à Internet.

Accéder aux paramètres réseau Wi-Fi Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Sélectionnez les icônes Réseau, Son ou Batterie ( ) dans la barre des tâches pour ouvrir les paramètres rapides.

L’icône Déconnecté s’affiche lorsque vous n’êtes pas connecté.

2. Dans le paramètre rapide Wi-Fi, sélectionnez Gérer les connexions Wi-Fi.

3. Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, puis sélectionnez Connecter. Si vous ne voyez pas le réseau attendu, vous pouvez lancer manuellement une nouvelle analyse Wi-Fi en sélectionnant le bouton Actualiser la liste des réseaux dans l’angle inférieur droit.

4. Saisissez le mot de passe réseau, puis sélectionnez Suivant.

Connexion à un réseau Wi-Fi avec un code QR

Sur les appareils Windows dotés d’une caméra, vous pouvez l’utiliser pour scanner un code QR afin de vous connecter rapidement à un réseau Wi-Fi sans avoir à entrer manuellement les détails du réseau. Vous pouvez trouver ces codes QR dans des lieux publics tels que des cafés, ou vous pouvez les scanner sur un autre appareil Windows.

1. Ouvrez l’application Caméra . Sélectionnez l’icône du mode code-barres pour passer du mode photo au mode code-barres.

2. Pointez l’appareil photo de votre appareil sur le code QR qui contient les informations de connexion Wi-Fi.

3. Sélectionnez le lien qui s’affiche dans l’application Caméra, qui ouvre les Paramètres.

4. Dans Paramètres, confirmez que vous souhaitez ajouter et vous connecter au réseau Wi-Fi. Vous pouvez choisir si votre appareil se connecte automatiquement à ce réseau lorsqu’il est à portée.

Trouver le mot de passe du réseau Wi-Fi dans Windows

Si vous avez oublié votre mot de passe réseau Wi-Fi ou si vous souhaitez le partager rapidement avec une autre personne, vous pouvez le trouver sur un PC Windows connecté à votre réseau Wi-Fi. Après avoir trouvé votre mot de passe, vous pouvez l’utiliser sur un autre PC ou appareil pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi en scannant le code QR ou en entrant les détails du réseau.

Dans l’ application des paramètres de votre appareil Windows sélectionnezPropriétés réseau & Internet > , puis, en regard du mot de passe du réseau Wi-Fi, sélectionnez Afficher.

Remarque

Vous pouvez également afficher le mot de passe des réseaux enregistrés sur la page Gérer les réseaux connus en sélectionnant n’importe quel réseau, puis Afficher en regard de Mot de passe de réseau Wi-Fi.

Sur un autre appareil, analysez le code QR pour vous connecter si l’appareil le prend en charge, ou connectez-vous à Wi-Fi comme vous le feriez normalement et entrez votre mot de passe Wi-Fi lorsque vous y êtes invité.

Adresses matérielles aléatoires Lorsque vous n’êtes pas connecté au Wi-Fi, votre appareil envoie un signal pour rechercher Wi-Fi réseaux dans la zone afin de vous aider à vous connecter. Ce signal contient l’adresse matérielle physique unique (MAC) de votre appareil.

Certains lieux, comme les centres commerciaux, les magasins ou d’autres espaces publics, peuvent utiliser cette adresse unique pour suivre vos déplacements. Si votre Wi-Fi matériel le prend en charge, vous pouvez activer des adresses matérielles aléatoires pour rendre plus difficile le suivi de vous par les utilisateurs lorsque votre appareil recherche des réseaux et se connecte.

Il existe deux commandes d’utilisation des adresses matérielles aléatoires : une pour tous les réseaux Wi-Fi et l’autre pour le réseau Wi-Fi de votre choix. Lorsque vous activez l’option pour tous les réseaux, les adresses matérielles aléatoires sont utilisées lorsque votre PC recherche des réseaux et se connecte à l’un d’entre eux. Lorsque vous activez l’option pour le réseau de votre choix, les adresses matérielles aléatoires sont utilisées lors de votre prochaine connexion à ce réseau.

Utiliser des adresses matérielles aléatoires pour tous les réseaux Dans l’application Paramètres de votre appareil Windows, sélectionnez Réseau &>Internet Wi-Fi.

Activer les adresses matérielles aléatoires Utiliser des adresses matérielles aléatoires pour un réseau spécifique Dans l’ application des paramètres de votre appareil Windows sélectionnez Réseau & Internet>Wi-Fi>Gérer les réseaux connus.

Choisissez un réseau Wi-Fi, puis activez les adresses matérielles aléatoires.

Rubriques connexes Résoudre les problèmes de connexion Wi-Fi dans Windows