Configurer les applications de démarrage

DOC005 | Microsoft Support | performance

Source : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/experience/startup-boot/configure-startup-applications-in-windows

Copie textuelle nettoyée des fichiers fournis • Collecte : 30 octobre 2026

Lorsqu'il s'agit d'optimiser votre appareil Windows, l'un des principaux domaines d'optimisation est le processus de démarrage. Les applications qui s'exécutent automatiquement au démarrage de votre appareil peuvent avoir un impact à la fois sur la vitesse de démarrage et sur les performances globales de votre système. En personnalisant les applications lancées au démarrage, vous pouvez rationaliser votre routine, en vous assurant que seuls les outils dont vous avez besoin pour vos tâches quotidiennes sont prêts et vous attendent.

Selon la façon dont les applications sont installées et enregistrées dans Windows, il existe différentes façons de configurer leur comportement de démarrage :

Toutes les applications inscrites dans Windows avec une tâche de démarrage peuvent être configurées à partir des paramètres ou du gestionnaire des tâches.

D'autres applications peuvent être configurées à l'aide de l'Explorateur de fichiers.

Développez chaque section pour en savoir plus.

Configurer des applications de démarrage à partir des paramètres

1. Sélectionnez Démarrer> le démarragedes applications>paramètres>.

Ouvrir les paramètres de démarrage

2. Pour toutes les applications de la liste :

Définissez le bouton bascule sur On pour démarrer automatiquement l'application lorsque vous vous connectez.

Définissez le bouton bascule sur Désactivé pour empêcher le démarrage automatique de l'application.

3. Si vous souhaitez modifier les paramètres avancés de cette application, sélectionnez le chevron et apportez les modifications souhaitées Si l'application que vous souhaitez configurer n'est pas répertoriée dans la liste de démarrage, vous pouvez configurer son démarrage à partir de l'Explorateur de fichiers.

Configurer des applications de démarrage à partir du Gestionnaire des tâches

Le Gestionnaire des tâches fournit la même liste d'applications de démarrage que celles proposées par Paramètres. Vous pouvez configurer les applications exécutées au démarrage avec les deux outils, mais ils présentent les informations de manière légèrement différente.

Le Gestionnaire des tâches fournit une vue plus détaillée, y compris l'impact de chaque application sur le processus de démarrage. Cela peut être particulièrement utile pour résoudre les problèmes de performances au démarrage du système.

1. Faites un clic droit sur Démarrer et sélectionnez Gestionnaire des tâches.

2. Sélectionnez l’onglet Applications au démarrage .

3. Sélectionnez l’application que vous souhaitez configurer :

Sélectionnez Activer pour démarrer l’application automatiquement lorsque vous vous connectez.

Sélectionnez Désactiver pour empêcher le démarrage automatique de l’application.

Le Gestionnaire des tâches montre l’impact de chacune des applications sur votre expérience de démarrage :

Aucun : application au démarrage désactivée Non mesuré : aucune donnée disponible pour mesurer l’application de démarrage, l’application de démarrage est activée Impact faible : l’utilisation totale du processeur prend moins de 300 millisecondes et l’utilisation totale du disque est inférieure à 292 kilo-octets Impact moyen : l’utilisation totale du processeur prend moins de 1 seconde mais plus de 300 millisecondes ou l’utilisation totale du disque est inférieure à 3 mégaoctets mais supérieure à 292 kilo-octets Impact élevé : l’utilisation totale du processeur prend plus de 1 seconde ou l’utilisation totale du disque est supérieure à 3 mégaoctets Si l’application que vous souhaitez configurer n’est pas répertoriée dans la liste de démarrage, vous pouvez configurer son démarrage à partir de l’Explorateur de fichiers.

Configurer des applications de démarrage à partir de l’Explorateur de fichiers

Pour les applications non inscrites dans Windows avec une tâche de démarrage, vous pouvez utiliser l’Explorateur de fichiers. Le processus consiste à copier ou à créer un raccourci vers l’exécutable de l’application dans l’un ou l’autre de ces dossiers : shell :démarrage Si vous configurez le comportement de démarrage pour l’utilisateur actuel

Remarque

Le chemin d’accès correspond à %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup shell :démarrage commun Si vous configurez le comportement de démarrage pour tous les utilisateurs de l’appareil

Remarque

Le chemin d’accès correspond à %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup Voici comment procéder :

1. Cliquez avec le bouton droit sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.

2. Dans la boîte de dialogue Exécuter , tapez shell:appsfolder et sélectionnez Entrée.

Une fenêtre de l’Explorateur de fichiers s’ouvre et contient la liste de toutes les applications installées sur l’appareil. Laissez cette première fenêtre ouverte.

3. Cliquez avec le bouton droit sur Démarrer et sélectionnez Exécuter.

4. Dans la boîte de dialogue Exécuter , tapez shell:startup ou shell:common startuppuis sélectionnez Entrée.

Une deuxième fenêtre de l’Explorateur de fichiers s’ouvre, contenant une liste d’applications qui démarrent automatiquement lorsqu’un utilisateur se connecte.

5. Faites glisser et déposez les applications que vous souhaitez démarrer automatiquement de la première fenêtre vers la deuxième.

Si vous souhaitez supprimer des applications du dossier Démarrage, supprimez les liens de la deuxième fenêtre.

Correction de l’erreur : nous n’avons pas trouvé cette application

Si vous voyez le message Nous n’avons pas pu trouver cette application comme titre d’application dans Paramètres, l’application peut se trouver sur un lecteur amovible, un lecteur réseau ou le chemin d’accès à l’application peut ne pas exister. Cela peut également se produire si une application a été désinstallée. Vous pouvez donc essayer de réinstaller l’application pour tenter de la corriger.

Pour plus d’informations sur l’application manquante, sélectionnez l’icône en regard du bouton bascule Activé / /Désactivé de l’application.

Lorsqu’il n’existe pas de chemin d’accès valide, une fenêtre répertorie l’emplacement du Registre ou le chemin d’accès au fichier qui contient le chemin d’accès interrompu. Si le chemin d’accès pointe vers un emplacement de Registre, vous pouvez utiliser l’Éditeur du Registre et rechercher le chemin d’accès interrompu.

Applications au démarrage dans le Registre

Les applications de démarrage dans Windows peuvent être stockées dans des emplacements de Registre spécifiques.

Pour les applications qui s’exécutent au démarrage pour tous les utilisateurs, les chemins d’accès au Registre sont les suivants :

HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Run HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Pour les applications qui s’exécutent au démarrage pour l’utilisateur actuel, le chemin d’accès au Registre est le suivant :

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Attention

La modification du Registre peut avoir des conséquences imprévues. Il est important d’être prudent et de sauvegarder le Registre avant d’apporter des modifications.