Libérer de l’espace disque

DOC008 | Microsoft Support | stockage

Source : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/experience/storage-filemanagement/free-up-drive-space-in-windows

Copie textuelle nettoyée des fichiers fournis • Collecte : 30 octobre 2026

Si votre PC manque d’espace de stockage, vous remarquerez peut-être des performances plus lentes ou des problèmes lors de l’installation des mises à jour Windows. Libérer de l’espace peut aider votre appareil à mieux fonctionner et à rester sécurisé. Vous trouverez ci-dessous plusieurs moyens simples de libérer de l’espace dans Windows. Essayez-les dans l’ordre : après chaque étape, case activée pour voir si vous avez libéré suffisamment d’espace avant de passer à la suivante.

Pour case activée l’espace disque total restant sur votre appareil Windows 11, sélectionnez Explorateur de fichiers dans la barre des tâches, puis Ce PC sur la gauche. L’espace disponible sur votre lecteur s’affiche sous Périphériques et lecteurs.

Remarque

Si vous suivez la procédure ci-dessous mais que vous continuez à rencontrer des problèmes de mise à jour de Windows en raison du manque d’espace disque, la réinitialisation ou la réinstallation de Windows peut aider. Pour plus d’informations, consultez Réinstaller Windows.

Si une erreur d’espace disque faible s’affiche en raison de la saturation du dossier Temp

Si vous avez utilisé les recommandations de nettoyage pour libérer de l’espace sur votre appareil, puis que vous voyez une erreur d’espace disque faible, il est possible que votre dossier Temp se remplisse rapidement avec les fichiers d’application (.appx) utilisés par Microsoft Store. Pour résoudre ce problème, vous devrez réinitialiser le Store, vider le cache du Store et exécuter l’utilitaire de résolution des problèmes Windows Update :

1. Pour réinitialiser le Microsoft Store, sélectionnez Démarrer >Paramètres >Système >Résoudre >les problèmes Autres utilitaires de résolution des problèmes, puis à côté des Applications du Windows Store, sélectionnez Exécuter.

2. Pour vider le cache du Microsoft Store, appuyez sur la touche + du logo WindowsR pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter, puis tapez wsreset.exe et sélectionnez OK. Une fenêtre d’invite de commandes vide s’ouvre et après environ 10 secondes, la fenêtre se ferme et le Store s’ouvre automatiquement.

3. Pour réinitialiser Windows Update, sélectionnez Démarrer >Paramètres >Système >Résoudre >les problèmes Autres utilitaires de résolution des problèmes, puis en regard de Windows Update , sélectionnez Exécuter.

4. Redémarrez votre ordinateur et vérifiez si le problème persiste.

Libérer de l’espace avec l’Assistant Stockage

L’Assistant Stockage peut automatiquement libérer de l’espace à votre place en éliminant les fichiers inutiles, comme les fichiers temporaires et les éléments contenus dans votre Corbeille.

Pour obtenir plus d’informations, consultez Gérer l’espace disque avec l’Assistant Stockage.

Libérer de l’espace avec les recommandations de nettoyage

Si vous ne souhaitez pas utiliser l’Assistant Stockage, les recommandations de nettoyage peuvent vous aider à identifier et nettoyer les fichiers temporaires et les fichiers système de votre appareil.

1. Sélectionnez Démarrer >les paramètres >Recommandations de nettoyagedu stockage >système >.

2. Passez en revue chacune des catégories, y compris les fichiers temporaires, les fichiers volumineux ou inutilisés, les fichiers synchronisés avec le cloud et lesapplications inutilisées, puis sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer. Windows vous suggère des fichiers et affiche la quantité d’espace que vous allez économiser lorsque vous supprimez ces éléments.

3. Une fois que vous avez sélectionné les éléments à supprimer, sélectionnez le bouton Nettoyer pour chaque section.

Remarque

Si moins de 10 jours se sont écoulés depuis la mise à niveau de Windows, votre version précédente de Windows s’affiche en tant que fichier système que vous pouvez supprimer. Si vous devez libérer de l’espace disque, vous pouvez le supprimer, mais n’oubliez pas que cela supprimera votre dossier Windows.old, qui contient des fichiers qui vous donnent la possibilité de revenir à votre version précédente de Windows. Si vous supprimez votre version antérieure de Windows, l’opération ne peut pas être annulée et vous ne pourrez pas revenir à votre version antérieure de Windows.

Utiliser le stockage externe pour installer la dernière mise à jour de Windows Windows peut indiquer qu’il a besoin de davantage d’espace pour obtenir la dernière mise à jour des fonctionnalités Windows. Vous pouvez utiliser un dispositif de stockage externe pour vous aider à effectuer la mise à jour.

Pour en savoir plus, consultez Obtenir plus d’espace avec le stockage externe.

Supprimer les fichiers personnels ou les déplacer vers un dispositif de stockage externe

Les fichiers personnels, tels que les vidéos, la musique, les photos et les documents, peuvent occuper beaucoup d’espace sur votre appareil. Pour afficher les fichiers qui utilisent le plus d’espace :

1. Sélectionnez l’Explorateur de fichiers dans la barre des tâches et recherchez les fichiers que vous souhaitez déplacer.

2. Sous Ce PC , dans le menu de gauche, sélectionnez un dossier pour voir quels fichiers y sont enregistrés. Les dossiers Vidéos, Musique, Images et Téléchargements contiennent généralement les fichiers les plus volumineux enregistrés sur votre appareil.

3. Pour afficher la taille des fichiers dans un dossier, sélectionnez Afficher dans la barre des tâches, puis Détails. Cliquez avec le bouton droit dans l'espace ouvert (ou sélectionnez et maintenez appuyé), puis sélectionnez Trier par>taille pour afficher les fichiers les plus volumineux en haut de la liste.

4. Si des fichiers dont vous n'avez plus besoin sont présents sur votre appareil, vous pouvez les supprimer ou les déplacer vers un dispositif de stockage externe, comme un lecteur USB ou une carte SD.

Remarque

Si vous supprimez des fichiers, n'oubliez pas de vider la Corbeille pour les supprimer complètement de votre appareil et libérer de l'espace.

Pour déplacer des photos, de la musique, des vidéos ou d'autres fichiers que vous voulez conserver, mais que vous n'utilisez pas très souvent, pensez à les enregistrer sur un dispositif de stockage externe, par exemple une clé USB ou une carte SD. Vous pourrez les utiliser lorsque le lecteur sera connecté, mais ils n'occuperont pas d'espace sur votre PC.

1. Connectez un dispositif de stockage externe, comme un lecteur USB ou une carte SD, à votre PC.

2. Sélectionnez l'Explorateur de fichiers dans la barre des tâches et accédez au dossier qui contient les fichiers que vous souhaitez déplacer.

3. Sélectionnez les fichiers, puis sélectionnez Couper sur le ruban.

Naviguez jusqu'à l'emplacement du périphérique de stockage externe que vous avez connecté, puis sélectionnez Coller .

Enregistrer les nouveaux fichiers personnels sur un autre lecteur

L'enregistrement de nouveaux fichiers vers un autre lecteur permet d'éviter des problèmes d'espace disponible insuffisant sur le lecteur à l'avenir, de sorte que vous n'ayez pas besoin de déplacer vos fichiers vers un autre lecteur plusieurs fois. Au lieu d'enregistrer tous vos nouveaux fichiers sur le lecteur par défaut, vous pouvez enregistrer certains sur un autre lecteur disposant de plus d'espace libre.

1. SélectionnezParamètres > de démarrage >Stockage >système >Paramètres de stockage > avancésOù le nouveau contenu est enregistré.

Ouvrir les paramètres de stockage

2. Pour chaque type de contenu, sélectionnez un lecteur dans le menu déroulant. Si le lecteur que vous souhaitez utiliser n'y figure pas, vérifiez qu'il est connecté à votre PC.

Activer les fichiers à la demande de OneDrive

Vous pouvez économiser de l’espace en activant Fichiers à la demande OneDrive, qui stocke un petit fichier d’espace réservé sur votre disque dur au lieu du fichier standard qui est stocké dans votre compte OneDrive dans le cloud. Vous pourrez accéder à vos fichiers OneDrive à partir de votre PC sans avoir à utiliser l’espace sur le disque dur pour télécharger toutes les versions standard.

Pour plus d’informations, consultez Économiser de l’espace disque avec les OneDrive Files à la demande pour Windows.

Exécutez l’antivirus

Un virus ou autre logiciel malveillant peut utiliser des quantités considérables d’espace disque en corrompant les fichiers de votre système. Si vous pensez que votre PC est infecté par un logiciel malveillant, utilisez un programme antivirus comme la Sécurité Windows pour exécuter une analyse de recherche de virus et un nettoyage.