Mettre à jour les pilotes audio

DOC012 | Microsoft Support | audio

Source : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/hardware/audio/update-audio-drivers-in-windows

Copie textuelle nettoyée des fichiers fournis • Collecte : 30 octobre 2026

Maintenez vos pilotes audio à jour pour vous assurer que le son est lu correctement sur votre appareil. Les pilotes mis à jour peuvent résoudre des problèmes tels que l'absence de son, un son altéré, des bruits de grésillement ou des problèmes avec les microphones et les casques.

Mettre à jour les pilotes audio à l'aide de Windows Update (recommandé) Windows Update est le moyen recommandé pour obtenir les derniers pilotes audio.

1. SélectionnezParamètres>de démarrage>Windows Update.

2. Sélectionnez Vérifier les mises à jour.

Rechercher les mises à jour Windows

3. Si des mises à jour du pilote audio sont disponibles, installez-les.

4. Redémarrez votre PC pour appliquer les mises à jour.

Les mises à jour des pilotes audio sont souvent incluses en tant que mises à jour facultatives ou recommandées et s'installent automatiquement avec les mises à jour Windows.

Mettre à jour les pilotes audio à l'aide du Gestionnaire de périphériques

Si Windows Update n'installe pas de pilote audio plus récent, vous pouvez case activée manuellement.

1. Sélectionnez Démarrer, tapez Gestionnaire de périphériques, puis sélectionnez Gestionnaire de périphériques.

2. Développez Contrôleurs audio, vidéo et jeu.

3. Cliquez avec le bouton droit sur votre périphérique audio, puis sélectionnez Mettre à jour le pilote.

4. Sélectionnez Rechercher automatiquement les pilotes.

5. Suivez les instructions à l'écran.

6. Redémarrez votre PC une fois la mise à jour terminée.

Si Windows signale que le meilleur pilote est déjà installé, il se peut qu'une version plus récente soit encore disponible auprès du fabricant de votre appareil.

Réinstallez le pilote audio (recommandé si la mise à jour ne résout pas le problème)

Si la mise à jour du pilote audio ne résout pas le problème, la réinstallation du pilote peut actualiser l'installation et résoudre les problèmes causés par des pilotes endommagés ou incomplets.

1. Sélectionnez Démarrer, tapez Gestionnaire de périphériques, puis sélectionnez-le dans les résultats.

2. Développez Contrôleurs audio, vidéo et jeu.

3. Cliquez avec le bouton droit sur votre périphérique audio, puis sélectionnez Désinstaller le périphérique.

4. Si vous y êtes invité, confirmez la désinstallation.

5. Redémarrez votre PC.

Une fois que votre PC a redémarré, Windows réinstalle automatiquement le pilote audio.

Obtenir le dernier pilote audio auprès du fabricant de l’appareil

Certains pilotes audio sont fournis directement par le fabricant du PC ou du périphérique audio. Cette option est utile si les problèmes audio sont apparus après une mise à niveau de Windows ou si des pilotes génériques ne résolvent pas le problème.

1. Accédez au site web de support du fabricant de votre PC.

2. Recherchez votre modèle d’appareil.

3. Téléchargez le dernier pilote audio pour Windows 11.

4. Installez le pilote en suivant les instructions du fabricant.

5. Redémarrez votre PC.

Si les problèmes de son persistent après la mise à jour de vos pilotes audio, essayez les étapes de dépannage supplémentaires dans Résoudre les problèmes de son ou audio dans Windows.