Deutsch

Installation der Seite:
1. Es wird Version 4.1.0 (oder höher) des plguins benötigt und TP V4.3 (oder höher)
2. Vorherige Version der Seite löschen und aktuelle Seite mit allen Values, Sounds etc. importieren
   Falls TP fragt, bitte alle vorherigen Werte Ersetzen (replace existing values)

Sprache Umstellen



Auf Seite 2 (Page2) ist ein Button zum Umstellen der Sprache auf Deutsch. Diesen solange drücken bis er auf DE steht. Standardmäßig steht der Button auf EN.

Bentuzung der Seite

Damit die Seite einwandfrei funktioniert müssen die Tastenzuweisungen im Spiel an mein Plugin angepasst werden, oder umgekehrt.
Einige Werte ändern sich erst wenn man im Spiel ist und sich der Wert im Spiel auch ändert (Kilometerzähler z.B.). Die meisten Werte werden abgefragt sobald im Spiel eine Minute Ingamezeit vergangen ist, oder die Geschwindigkeit des Trucks mindestens 1 beträgt. Daher kann es sein dass einige Werte zum Start erst nach kurzer Zeit verfügbar werden.
Folgende Werte können im Touch Portal (Smartphone / Tablet) auch angetippt werden um den Aktuellen Wert abzufragen:
Seite 1: Odometer, Geschätze Fahrtdauer, Geschätzte Distanz, Nächste Ruhepause, Restzeit(Job), Zielort, Tankanzeige
Seite 2: Quell Stadt, Zeil Stadt, Quell Firma, Zielfirma, Verbleibende Job Zeit

Einheiten Einstellen

Bitte auf Seite 2 unter „Einheiten Umstellen“ alle Einheiten so einstellen wie im Spiel eingestellt. Dazu einfach den zugehörigen Button drücken dann wird die Einheit umgestellt.
Das Plugin kann sowohl mit Litern als auch mit UK Gallonen und US Gallonen umgehen. Bitte die entsprechende Einheit unter „Volumen“ einstellen. Und dann bei „Verbrauch“ die entprechende Einheit nochmals einstellen.



Tankanzeige

Die Tankanzeige zeigt den Füllstand des Tanks an, als Balken und als Zahl (STAND). Sie Zeigt auch den Durchschnitlichen Verbrauch an (VERBR - je nach eingestellter Einheiten) und die Geschätze Distanz bis der Tank Leer ist (DIST).

Damit die Tankanzeige korrekt funktioniert muss hier ein Eintrag vorgenommen werden. Es kann vorkommen dass, wenn man bei einem Truck den Benzintank in einer anderen Größe als standard einbaut, das Spiel nicht den richtigen Wert für für die maximale Tankfüllung ausgibt an das Plugin. Das ist ein Bug im Spiel der bisher nicht gefixed wurde. Darum im Touchportal (auf dem PC) den Button (die Tankanzeige) bearbeiten und bei „on pressed“ in Zeile 2 (Set Value with id Fuelcap to value) als Wert bitte die aktuelle maximale Tankfüllung eintragen (in Liter, US Gallonen oder UK Gallonen je nach Einstellung), und dann unten „Save & Close“ anklicken.



Wenn dort als Wert eine 0 eingetragen wird, dann nimmt der Button den Wert den das Spiel vorgibt. Danach die Tankanzeige auf dem Smartphone / Tablet einmal antippen. Nun ist der Wert für die aktuelle Session gespeichert. Sollte Touch Portal neu gestartet werden, die Einheiten umgestellt oder der Truck zwischendurch gewechselt werden, diese Prozedur bitte wiederholen sofern sich der Wert dadurch ändert. Ändert sich der Wert nicht, dann reicht es den Button einmal anzutippen. Beim Einheitenwechsel daran denken die maximale Tankfüllung in der neuen Einheit anzugeben.

Tempomat Automatik:
Es gibt Links einen Button „Tempomat Automatik“. Sobald dieser Button aktiviert ist wird die eingestellte Geschwindigkeit des Tempomaten automatisch an die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit angepasst, während der Tempomat aktiviert ist. Bei Benutzung dieser Funktion sollte die Automatik zuerst eingeschaltet werden und dann der Tempomat aktiviert werden. Sollte sich bei angeschaltetem Tempomat die Höchstgeschwindigkeit ändern, passt der Truck dann automatisch die eingestellte Geschwindigkeit des Tempomaten an die neue maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit an. Bitte die Tempomatschrittgröße auf 5 kmh/mph oder wehniger stellen in den Spieloptionen, um diese Funktion nutzen zu können. Für ATS und mph ist eine Schrittgröße von 5 optimal.

Tachometer
Der Tacho Zeigt eine Geschwindikeitswarnung an wenn man die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 5 km/h oder 3 mph überschreitet, dargestellt durch ein rotes Warndreieck im Tacho. Zusätzlich ertönt ein akkustischer Warnton. Dieser kan wie folgt konfiguriert werden. Bearbeite den Tacho Button und trage bei On Pressed - Set Value with ID Speedviolationsetting eine 0, 1 oder 2 ein. Nun den Button speichern und danach den Button einmal auf dem Tablet / Smartphone antippen. Wird Touchportal neu gestartet den Button erneut antippen damit die eingestellte Zahl wieder übernommen wird. 0 bedeutet dabei keine akkustische Warnung. 1 bedeutet ein einmaliger Warnton bei überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. 2 bedeutet einen permanenten Warnton wenn die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde.

Tankautomatik
Dieser Button hält die Taste, die im Spiel unter „Tasten und Knöpfe“ beim Punkt „Aktivieren“ belegt ist, gedrückt bis der Truck vollgetankt ist. (bitte die selbe Taste im Spiel wie im Plugin belegen) Drückt man den Button an der Tankstelle wechselt dieser zu AN. Sobald das maximale Tankvolumen erreicht ist wird die Taste automatisch wieder losgelassen und der Button wechselt zu AUS. Um das Tanken vorher zu beenden, den Button erneut drücken so dass er zu AUS wechselt.

Scheibenwischer, Gangschaltung, Motorbremse
Für den Scheibenwischer werden im Spiel 2 Tasten belegt: Scheibenwischer verlangsamen (Numpad /) und Scheibenwischer (P)

Für das Level der Motorbremse werden auch 2 Tasten belegt: Motorbremskraft Erhöhen (Numpad+) und Motorbremskraft Verringern (Numpad -)

Für die Automatik Gangschaltung sind 3 Tasten im Spiel belegt: Schalten auf Fahren (STRG + D), Auf Neutral schalten (STRG + N) und in den Rückwärtsgang schalten (STRG + R)

Federung
Es gibt jetzt Federungseinstellungen für dem LKW vorn und hinten sowie für den Trailer.
Mit dem Button Federung Auswahl stellt man zwischen den 3 Optionen um.



Mit den 2 Buttons darunter kann man die Federug anheben oder absenken

Und zurücksetzen kann man die Federung mit diesem Button

Button Seite 1 / Seite 2
Wenn der Button „Seite 2“ nicht funktioniert den Button im Touch Portal am PC bitte anklicken und unter On Pressed bei „Go to page“ auf meine 2te Seite verweisen. Ebenso mit dem Button „Seite 1“ verfahren.