Français

Installation du page :
1. la version 4.1.0 (ou supérieure) de plguin est nécessaire et version 4.3 (ou supérieure) de TP
2. Supprimer la version précédente de la page et importer la page actuelle avec toutes les valeurs, les sons, etc. Si TP le demande, veuillez remplacer toutes les valeurs précédentes (replace existing values)

Changer de langue
Sur la page 2 (Page2) se trouve un bouton pour changer la langue en français. Appuyer sur ce bouton jusqu‘à ce qu‘il affiche FR. Par défaut, le bouton affiche EN.



Utilisation de la page
Pour que le site fonctionne correctement, les affectations de touches dans le jeu doivent être adaptées à mon plugin, ou inversement.
Certaines valeurs ne changent que lorsque l‘on est dans le jeu et que la valeur dans le jeu change également (compteur kilométrique par exemple). La plupart des valeurs sont demandées dès qu‘une minute s‘est écoulée dans le jeu ou que la vitesse du camion est au moins égale à 1. Il se peut donc que certaines valeurs ne soient disponibles qu‘après un court laps de temps au début.
Les valeurs suivantes peuvent également être consultées sur le Touch Portal (smartphone / tablet) en appuyant dessus :
Page 1 : compteur kilometrique, temps estimé, distance estimé, prochaine aire de repos, temps de mission restant, destination, jauge de carburant
Page 2 : ville de depart, ville de destination, Entreprise de source, Entreprise de destination, temps de mission restant

Conversion des unités mesure
Veuillez régler toutes les unités comme dans le jeu à la page 2 sous « conversion des unités mesure ». Pour cela, il suffit d‘appuyer sur le bouton correspondant et l‘unité sera modifiée.
Le plugin peut traiter aussi bien les litres que les gallons britanniques et américains. Veuillez également régler l‘unité correspondante sous „volume“. Et ensuite, sous „consommation“, régler à nouveau l‘unité correspondante.



Jauge de carburant
La jauge de carburant indique le niveau de remplissage du réservoir, sous forme de barres et de chiffres (NIV). Elle indique également la consommation moyenne (CONS - selon les unités sélectionnées) et la distance estimée jusqu‘à ce que le réservoir soit vide (DIST).



Pour que la jauge de carburant fonctionne correctement, une entrée doit être effectuée ici. Il peut arriver que si l‘on installe un réservoir d‘essence d‘une taille différente de la taille standard sur un camion, le jeu ne renvoie pas la valeur correcte pour le remplissage maximal du réservoir au plugin. C‘est un bug du jeu qui n‘a pas encore été corrigé. C‘est pourquoi, dans le Touchportal (sur le PC), il faut éditer le bouton (jauge de carburant) et sous « on pressed » à la ligne 2 (Set Value with id Fuelcap to value), veuillez saisir comme valeur le remplissage maximal actuel du réservoir (en litres, gallons US ou gallons UK selon le réglage), puis cliquer sur « Save & Close » en bas.



Si la valeur saisie est 0, le bouton prend la valeur indiquée par le jeu. Appuyer ensuite une fois sur la jauge de carburant sur le smartphone / la tablette. La valeur est maintenant enregistrée pour la session en cours. Si Touch Portal est redémarré, si les unités sont modifiées ou si le camion est changé entre-temps, veuillez répéter cette procédure si la valeur change. Si la valeur ne change pas, il suffit d‘appuyer une fois sur le bouton. Lors du changement d‘unité, n‘oubliez pas d‘indiquer le niveau maximum de carburant dans la nouvelle unité.

Régulateur de vitesse automation:
Il y a un bouton « régulateur vitesse automation » à gauche. Dès que ce bouton est activé, la vitesse réglée du régulateur de vitesse est automatiquement adaptée à la vitesse maximale autorisée lorsque le régulateur de vitesse est activé. Lors de l‘utilisation de cette fonction, le mode automatique doit d‘abord être activé, puis le régulateur de vitesse. Si la vitesse maximale change alors que le régulateur de vitesse est activé, le camion adapte alors automatiquement la vitesse réglée du régulateur de vitesse à la nouvelle vitesse maximale autorisée. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il faut régler l‘incrément du régulateur de vitesse (contrôle de variations du régulateur) sur 5 kmh/mph ou moins dans les options du jeu. Pour ATS et mph, une taille de pas de 5 est optimale.

Compteur de vitesse
Le compteur de vitesse affiche un avertissement de vitesse lorsque vous dépassez la vitesse maximale autorisée de 5 km/h ou 3 mph, représenté par un triangle d‘avertissement rouge dans le compteur de vitesse. De plus, un signal sonore retentit. Celui-ci peut être configuré comme suit. Modifiez le bouton du compteur de vitesse et entrez 0, 1 ou 2 dans On Pressed - Set Value with ID Speedviolationsetting. Enregistrez (save) ensuite le bouton, puis appuyez une fois sur le bouton sur la tablette/le smartphone. Si Touchportal redémarre, appuyez à nouveau sur le bouton pour que le chiffre défini soit à nouveau pris en compte. 0 signifie qu‘il n‘y a pas d‘avertissement sonore. 1 signifie un avertissement sonore unique lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée. 2 signifie un avertissement sonore permanent lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée.

Faire plein automatique
Ce bouton maintient enfoncé le bouton qui est attribué dans le jeu sous « Touches et boutons » au point « Activer », jusqu‘à ce que le camion ait fait le plein. (Veuillez attribuer la même touche dans le jeu que dans le plugin) Si l‘on appuie sur le bouton à la station-service, celui-ci passe à M. Dès que le volume maximal de carburant est atteint, le bouton est automatiquement relâché et le bouton passe à A. Pour arrêter de faire le plein avant, il suffit d‘appuyer à nouveau sur le bouton pour qu‘il passe en mode A.

Essuie-glace, changement de vitesse, frein moteur
Pour l‘essuie-glace, 2 touches sont attribuées dans le jeu :
diminution des essuie-glaces (Numpad /) et essuie-glaces (P).

Pour le niveau du frein moteur, 2 touches sont également attribuées : augmentation du frein moteur (Numpad+) et diminution du frein moteur (Numpad -).

Pour le changement de vitesse automatique, 3 touches sont affectées dans le jeu : enclencher pour avancer (CTRL + D), Passer au point mort (CTRL + N) et Passer enclencher pour reculer (CTRL + R).

Suspension
Il existe désormais des réglages de suspension pour l‘avant et l‘arrière du camion ainsi que pour la remorque.
Le bouton « Sélection Suspension » permet de choisir entre les 3 options.



Les 2 boutons situés en dessous permettent de monter ou baisser la suspension.

Et ce bouton permet de réinitialiser la suspension.

Bouton page 1 / page 2
Si le bouton « Page 2 » ne fonctionne pas, cliquer sur le bouton du Touchportal sur le PC et, sous On Pressed, renvoyer à ma deuxième page sous « Go to page ». Procéder de la même manière avec le bouton « Page 1 ».