





ขั้นตอนการโอนข้อมูลแบบ Manual เอกสาร PO,SO จากโปรแกรม Winspeed เข้า Q.Soft ผ่าน API

- เมื่อเข้าระบบ winspeed เมนู Transfer Process ได้ทำการเลือก Tab Export และคลิกเลือกการเอกสาร PO,SO เพื่อทำการ Export เข้าเทเบิลคลาส ดังรูป



- แสดงสถานะการ Export





3. เข้าไปดูในฐานข้อมูลกลาง POSO_HEADER สถานะ export ='N' คือสถานะเอกสารที่ทำการ export เข้าเทเบิลกลางทุกครั้งที่มีการ export ใหม่ หรือเอกสาร PO,SO ที่ทำการบันทึกเข้าไปจาก winspeed

	Bran...	Docu...	DocumentNo	DocumentDate	Reference...	CustVen...	Job	HeaderRemark1	HeaderRemar...	HeaderRemark3	ImportFlag	Chang...
1	001	305	POA1308-00090	2013-08-19 00...	21000509	200201	NULL	ตรวจสอบรายการ...	รายละเอียด...	Cost 91000, ผู้ขอ...	N	N
2	001	305	POA1308-00112	2013-08-21 00...	21000518	200078	NULL	ตรวจสอบรายการ...	รายละเอียด...	ใช้งาน take up, ...	N	N
3	001	305	POA1308-00113	2013-08-21 00...	21000519	200113	NULL	ตรวจสอบรายการ...	รายละเอียด...	ผู้ขอซื้อ คุณพ...	N	N

4. จากนั้นระบบ MRP จะทำการ import PO,SO จากเทเบิลกลาง เมื่อทำการ import เรียบร้อยแล้ว ระบบ MRP จะทำการ Update “ImportFlag” จากเทเบิล POSO_HEADER “ImportFlag =’Y’” สถานะดังกล่าว คือระบบ MRP ได้มีการ import PO,SO เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ดังรูป

Success	NO	System	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร
▶	1	PO	POA1308-00090	19/08/2556 0:00:00
	2	PO	POA1308-00112	21/08/2556 0:00:00
	3	PO	POA1308-00113	21/08/2556 0:00:00

Failed	NO	System	เลขที่เอกสาร	วันที่เอกสาร
*				

Database | ตั้งค่าการเชื่อมต่อ | Import | Result | Data Transfer | Process | Close |

สถานะ : เชื่อมต่อ |

	CropCode	Bra...	Doc...	DocumentNo	DocumentDate	Reference...	CustVen...	HeaderRemark1	HeaderRemark2	HeaderRemar...	ImportFlag	Chang...
1	TSN	001	305	POA1308-00090	2013-08-19...	21000509	200201	ตรวจสอบรายการ...	รายละเอียด...	Cost 91000, ...	Y	N
2	TSN	001	305	POA1308-00112	2013-08-21...	21000518	200078	ตรวจสอบรายการ...	รายละเอียด...	ใช้งาน take ...	Y	N
3	TSN	001	305	POA1308-00113	2013-08-21...	21000519	200113	ตรวจสอบรายการ...	รายละเอียด...	ผู้ขอซื้อ คุณพ...	Y	N



5. และหลังจากนั้นเมื่อมีการบันทึก เอกสารขาย และเอกสารใบขอซื้อ ผ่าน winspeed เพิ่มเติม แล้วทำการ Export

PO,SO จากโปรแกรม Winspeed อีกครั้ง ระบบกลับไปปรับสถานะ importflag ='Y' เป็นสถานะ 'N' ซึ่งเอกสาร
ดังกล่าวได้ทำการ import ไปแล้ว ระบบ ก็จะไปปรับสถานะเอกสารที่ทำการ import ไปยัง mrp แล้ว ก็จะไปเป็น
'N' ทั้งหมด ดังรูป

	Bran...	Docu...	DocumentNo	DocumentDate	Reference...	CustVen...	Job	HeaderRemark1	HeaderRemar...	HeaderRemark3			ImportFlag	Chang
1	001	305	POA1308-00090	2013-08-19 00...	21000509	200201	NULL	ទរទសបន្ទាន់ការ...	រាយលបេដីជ...	Cost 91000, ត្រូវ...			N	N
2	001	305	POA1308-00112	2013-08-21 00...	21000518	200078	NULL	ទរទសបន្ទាន់ការ...	រាយលបេដីជ...	ឱ្យការ take up ,...			N	N
3	001	305	POA1308-00113	2013-08-21 00...	21000519	200113	NULL	ទរទសបន្ទាន់ការ...	រាយលបេដីជ...	ត្រូវការចែងការ...			N	N

- ระบบควรจะต้องตรวจสอบเบิลคลังก่อนว่าเอกสาร PO,SO ที่ Export อยู่ในไฟเบิลคลัง POSO_HEADER สถานะเอกสาร PO,SO importFlag = 'Y' ไม่ต้องทำการ Export เอกสารดังกล่าว และถ้าไม่มีเอกสาร PO,SO ในไฟเบิลคลังให้ทำการ Export PO,SO ปกติ สถานะของ ImportFlag = 'N' ในกรณีที่มีการบันทึกเอกสาร PO,SO ใหม่ในส่วนของ Winspeed