

ADM-HQ:

- Для возможности ввода в домен в Центр управления системой должен быть установлен пакет `task-auth-freeipa`:

```
apt-get update && apt-get install -y task-auth-freeipa
```

Ввод рабочей станции в домен FreeIPA в Центр управления системой:

1. Перейти в раздел **Пользователи** → **Аутентификация**.
2. В окне модуля **Аутентификация** выбрать пункт **Домен FreeIPA**.
3. Заполнить поля **Домен** и **Имя компьютера**.
4. Нажать кнопку **Применить**.
5. В открывшемся окне ввести учётные данные пользователя, с правами на регистрацию машин, и нажать кнопку **ОК**.
6. При успешном подключении к домену отобразится соответствующая информация

☐ Домен Active Directory

Внимание: Не установлен пакет task-auth-ad-sssd или task-auth-ad-winbind. Аутентификация...

Домен:

Рабочая группа:

Имя компьютера:

☒ SSSD (в единственном домене)

☐ Winbind (в сложных доменах)

☒ Домен FreeIPA

Домен:

Имя компьютера:

Информация
Добро пожаловать в домен au.team.

- После необходимо выполнить перезагрузку **ADM-HQ**

CLI-HQ:

- Для возможности ввода в домен в Центр управления системой должен быть установлен пакет `task-auth-freeipa`:

```
apt-get update && apt-get install -y task-auth-freeipa
```

Ввод рабочей станции в домен FreeIPA в Центр управления системой:

1. Перейти в раздел **Пользователи** → **Аутентификация**.
2. В окне модуля **Аутентификация** выбрать пункт **Домен FreeIPA**.
3. Заполнить поля **Домен** и **Имя компьютера**.
4. Нажать кнопку **Применить**.
5. В открывшемся окне ввести учётные данные пользователя, с правами на регистрацию машин, и нажать кнопку **ОК**.
6. При успешном подключении к домену отобразится соответствующая информация

☐ Домен Active Directory

Внимание: Не установлен пакет task-auth-ad-sssd или task-auth-ad-winbind. Аутентификация в домене Active Directory требует установки одного из этих пакетов.

Домен:

Рабочая группа:

Имя компьютера:

☒ SSSD (в единственном домене)

☐ Winbind (в сложных доменах)

☒ Домен FreeIPA

Домен:

Имя компьютера:

Информация
 Добро пожаловать в домен au.team.

- После необходимо выполнить перезагрузку **CLI-HQ**

CLI-BR:

- Для возможности ввода в домен в Центр управления системой должен быть установлен пакет `task-auth-freeipa`:

```
apt-get update && apt-get install -y task-auth-freeipa
```

Ввод рабочей станции в домен FreeIPA в Центр управления системой:

1. Перейти в раздел **Пользователи** → **Аутентификация**.
2. В окне модуля **Аутентификация** выбрать пункт **Домен FreeIPA**.
3. Заполнить поля **Домен** и **Имя компьютера**.
4. Нажать кнопку **Применить**.
5. В открывшемся окне ввести учётные данные пользователя, с правами на регистрацию машин, и нажать кнопку **ОК**.
6. При успешном подключении к домену отобразится соответствующая информация

Имя компьютера:

☒ SSSD (в единственном домене)

☐ Winbind (в сложных доменах)

☒ Домен FreeIPA

Домен:

Имя компьютера:

Информация
 Добро пожаловать в домен au.team.

- После необходимо выполнить перезагрузку **CLI-BR**

Проверить наличие клиентов в домене:

Identity Management

srv-hq.au.team/ipa/ui/#/e/host/search

FreeIPA

Идентификация | Политика | Аутентификация | Сетевые службы | IPA-сервер

Пользователи | Узлы | Службы | Группы | Представления ID | Автоучастник | Subordinate IDs

Узлы

Поиск

☐	Имя узла	Описание	Зарегистрировано
☐	adm-hq.au.team		Да
☐	cli-br.au.team		Да
☐	cli-hq.au.team		Да
☐	fw-hq.au.team		Да
☐	srv-hq.au.team		Да

Показано записей: с 1 по 5 из 5.

Веб-интерфейс управления FW-BR:

VIPNet xFirewall VA

fw-br.au.team:8080/#userLogin

Не защищено

Режим администратора

ВипNet xFirewall VA

fw-br.au.team

Статистика и журналы | Межсетевой экран | Прикладные сервисы | Сетевые настройки | Системные настройки | Управляющие соединения

Состояние системы

Службы

Узел работает: 1 час, 9 минут

Failover

Время работы: 1 час, 9 минут

Режим: Одиночный

Iplir

MFTF

WebGUI

User Control

Место на дисках

Основной диск

Занято: 185 МБ из 1900 МБ (10%)

Дополнительный диск

Занято: 123 МБ из 74000 МБ (1%)

Загрузка процессора, %

60 секунд

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Firewall 0%

Failover 0%

Iplir 1%

WebGUI 0%

Использование памяти, МБ

3956

3500

3000

2500

2000

1500

1000

0

Суммарное потребление памяти 445 МБ из 3956 МБ