


# Sp3ctra\_vst

Description des contenus et comportements de la page :

## Image sampler



*Les parties au dessus du visualiseur de l'image sont communes à toutes les pages.  
Logo / presets browser / btn save, load / paramètres généraux (roue crantée)*

- 12 slots disponibles pour accueillir l'enregistrement de 8 vidéos provenant du jeu live du CIS
- 1 zone d'édition du slot sélectionné
- 1 séquenceur
- une barre de contrôle de lecture


## Zone 12 SLOTS



- 12 slots disposé horizontalement sont associés à 12 notes midi en lecture (c1-b1)
- la couleur du bloc indique quel slot est sélectionné
- une ligne blanche souligne le bloc en lecture (séquenceur ou daw)


le slot sélectionné apparaît en édition dans le bloc edition;

## Bloc edition :




- un bouton déclanche l'enregistrement (note C0-b0)
- un bouton PLayer/stop permet de lire le contenu
- les valeurs de début et de fin de lecture sont paramétrable
- la vitesse de lecture de l'image est paramétrable, par défaut identique à la prise
- Modes de boucle : none, loop, inverse, pingpong
- -> : option de priorité à la longueur réelle du sample vidéo (indexé à la vitesse de lecture) contraint la lecture totale du slot avant de passer au suivant, ou de retourner au flux live. Avec cette option, les pas du séquenceur interne ou provenant du DAW sont ignorés le temps de la lecture du slot.
- possibilité de sauver la vidéo avec les réglages start/end/speed

## Séquenceur interne :



- un curseur sur la partie supérieure des pistes sequences permet de définir la longueur globale de la séquence (nb de steps libre entre 3 et 32)
- chaque slot a sa propre séquence mais le séquenceur est monophonique, donc si superposition, priorité à la note la plus haute
- une option à gauche de chaque slot permet d'activer la priorité à la longueur réelle du sample vidéo



- une checkbox DAW SYNC permet de switcher entre séquence interne, régie par le temps interne, ou recevoir les notes midi du DAW dans lequel le vst est installé (piste midi paramétrable depuis les paramètres généraux)
- bouton start/stop pour le sequenceur interne. Si DAW sync est on, le compteur de pas interne se reset avec celui du DAW
- le nb de steps est affiché en bas à droite, avec le temp interne, chacun sont des valeurs de textes éditables.