

Необязательные порты

Необязательный порт необходим для большей гибкости настроек компонентов. Такой порт можно активировать, даже если к нему не подключена связь (данные на вход не поданы).

Необязательным портом в Logiport может быть только входной порт.

Необязательные порты отображаются пунктиром (цветовая индикация для них аналогична обязательным портам).

В зависимости от структуры принимаемых данных различают следующие типы необязательных портов, каждый из которых обозначается иконкой соответствующей формы:

-  Табличные данные.
-  Переменные.

Необязательный порт типа Таблица

Входной порт табличного типа может быть по умолчанию необязательным, например, как у узлов Ассоциативные правила и Кластеризация транзакций, или иметь соответствующую настройку, как у Подмодели.

При настройке *Подмодели*, для входного порта можно указать свойство *Необязательный*. В этом случае *Подмодель* будет успешно активирована, даже если на такой порт не были поданы данные.




Рисунок 1. Необязательный порт в подмодели

Необязательными являются табличные порты у узлов [JavaScript](#), [Python](#), [REST-запрос](#) и [SOAP-запрос](#) т.к. они могут работать без входных данных.

Необязательный порт типа Переменные

Необязательными портами типа *Переменные* являются порты *Управляющих* и *Входных переменных*.

Необязательные порты *Управляющих переменных* есть почти у всех узлов, по умолчанию они скрыты. Для их отображения необходимо в контекстном меню узла выбрать пункт *Показать порт управляющих переменных*. Данные порты позволяют управлять внутренними настройками узла из сценария.

Необязательные порты *Входных переменных* есть, например, у узлов [Выполнение программы](#), [Калькулятор\(переменные\)](#) и т.д. Они позволяют более гибко настроить взаимодействие между узлами в сценарии.

Публикация узлов с Необязательными портами

Если входной порт опубликованного узла является необязательным, то соответствующий этому порту элемент в запросе к [Интегратору](#) также является необязательным. Если этот элемент отсутствует в запросе, то данные на соответствующий порт не подаются. В случае с необязательным портом типа *Переменные* это означает, что все переменные сохраняют свои значения по умолчанию, которые были указаны на момент публикации пакета.

