
FLEXBOX



Flexbox es un sistema de **elementos flexibles** potente, limpio y personalizable, en la que los elementos HTML se adaptan y colocan automáticamente y es más fácil personalizar los diseños.

ELEMENTOS BÁSICOS



ELEMENTOS

Contenedor: Existe un elemento padre que es el contenedor que tendrá en su interior cada uno de los ítems flexibles y adaptables.

Eje principal: Los contenedores flexibles tendrán una orientación principal específica. Por defecto, es en horizontal (fila).

Eje secundario: De la misma forma, los contenedores flexibles tendrán una orientación secundaria, perpendicular a la principal. Si la principal es en horizontal, la secundaria será en vertical, y viceversa.

Ítem: Cada uno de los hijos flexibles que tendrá el contenedor en su interior.


COMO "ACTIVARLO"

Utilizar sobre el elemento contenedor la propiedad **display**, y especificar el valor **flex** o **inline-flex** dependiendo de cómo queramos que se comporte el contenedor.

inline-flex	Establece un contenedor de ítems flexible en línea, de forma equivalente a inline-block.
flex	Establece un contenedor de ítems flexible en bloque , de forma equivalente a block.

FLEX-DIRECTION

row	Establece la dirección del eje principal en horizontal.
row-reverse	Establece la dirección del eje principal en horizontal (invertido).
column	Establece la dirección del eje principal en vertical.
column-reverse	Establece la dirección del eje principal en vertical (invertido).



FLEX-WRAP


nowrap	Establece los ítems en una sola línea (no permite que se desborde el contenedor).
wrap	Establece los ítems en modo multilínea (permite que se desborde el contenedor).
wrap-reverse	Establece los ítems en modo multilínea, pero en dirección inversa.

ATAJO

```
#contenedor{
    /*flex-flow: <flex-direction> <flex-wrap>; */
    flex-flow: row wrap;
}
```

JUSTIFY-CONTENT

Alinear ítems del eje principal



ALIGN-CONTENT

Alinear cada una de las líneas del contenedor multilínea

