



Tecnologia

Configuração URL de Acesso ao Report-Executor

Índice

Como obter a URL correta	4
--------------------------------	---



Cadastrar os parâmetros utilizados pelos sistemas do SOUL MV para execução dos relatórios personalizados através do Report-Executor.

Dentro do sistema Serviços de Apoio em:

- Localização: Serviços de Apoio -> Global -> Configurações -> Cadastro Geral de Parâmetros
- Módulo: CONFIG_SERVICE

O usuário deve acrescentar ou ajustar as seguinte configurações:

- Sistema: GLOBAL
- Parâmetro: url_novo_report_soul
- Valor: <servidor>:<porta>/<contexto>
 - O servidor/porta é referente ao serviço do Report Executor.
 - Se possuir mais de uma instância, usar o servidor/porta do balanceador (Apache).

Para o novo serviço do Report, o valor do campo "Cod. Sistema" será "Global", do campo "Chave" será "URL_NOVO_REPORT_SOUL" e do campo "Valor da chave" será "IP Servidor:Porta/report-executor".

Para o Report antigo dever ser usado o valor do campo "Cod. Sistema" será "Global", do campo "Chave" será "NM_SERVIDOR_MVREP50", e do campo "Valor da chave" será "IP servidor:85".

Cod. Sistema	Nome do Sistema
GLOBAL	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS TABELAS

Chave	Somente Leitura
NM_SERVIDOR_MVREP50	Não
URL_NOVO_REPORT_SOUL	Não

Valor da Chave:

devsoul.mv.com.br:81/report-executor

Desta forma o sistema emitirá os relatórios personalizados iniciando pela chamada configuradora seguido dos demais parâmetros necessários para emissão do relatório.

Atendimento: 854

Redefinir Enviar


MV SISTEMAS Emissão: 05/27/2022 03:34:33

Código Paciente: 173368 ADRIANA ALVES LIMA Nascimento: 04/02/1993




Como obter a URL correta

Acessar o Report Deginer e entrar em um relatório.



Clicar em Pré Visualizar



Em seguida visualizar com Executor, o sistema abrir o Report Executor, assim pode pegar a URL para ser incluída na configuração do SOUL.

